

Ninsen dørkrans




Flet en flot dørkrans i ninsentechnik. Pynt med lyskæde og gran og du kan byde julen velkommen.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

0023 Peddigrør 3 mm, 500 g. natur	185,00 kr.
0089 Peddigrør 3 mm, 100 g. natur	50,00 kr.
0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur	50,00 kr.
0022 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur	185,00 kr.
0031 Peddigrør 3 mm, 500 g. brun	185,00 kr.
0105 Peddigrør 3 mm, 100 g. brun	50,00 kr.
0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun	50,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun	185,00 kr.
0033 Søgræs 3 - 3,5 mm, 450 g	80,00 kr.
0773 To farvet søgræs, 500 g	95,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær	100,00 kr.
4002 Splejsenål 5 mm	80,00 kr.

Sådan gør du


1. Fremstil en hjælpeplade af tykt pap eller træ og prik huller med en syl eller bor 4 mm huller. Klip 17 stager á 40 cm i 3 mm peddigrør.
2. Læg stagerne i blød ca. 5 min i håndvarmt vand og sæt dem i skabelonen med 23 cm over pladen. Sæt pladen oven på en spand. En sort plastspand fra den sidste buket blomster er fin til at lægge pladen oven på.
3. Læg et langt 2,5 mm rør i blød. Læg røret dobbelt og start omkring en tilfældig stage. Flet nu krydsfletning 2 omgange. Forlæng rørene ved at de blot krydser bagved en stage.
4. Hæft slutenderne ind under krydsfletningen.
5. Klip 5 m søgræs 3 - 3,5 mm eller en anden snor i tilsvarende



tykkelse. Dyp søgræsset i vand og lad det hvile på et klæde. Væv lærredsvævning med snoren. Lad bare startenden ligge bag ved en stage.

6. Fortsæt lærredsvævningen indtil der er ca. 50 cm tilbage af snoren. Lav ophæng (ca. 30 cm) ved at springe over 3 stager og flet videre med resten af snoren.
7. Hæft enden ind under vævningen.
8. Flet nu igen krydsfletning 2 omgange med 2,5 mm rør. Blød stageenderne godt op. Klem omkring stagerne tæt på vævningen med en rundtang.
9. Læg nu en ninsensbund. Den første stage lægges ned bagom 4 stager og ud efter den 4. stage. Fortsæt med de næste stager på samme måde.
10. Når der er 4 opretstående stager tilbage skal den næste stage ned i midten op under den første stage og ud.

Ninsen dørkrans



11. Anvend evt. en splejsenål eller syl.
12. Fortsæt med de resterende stager på samme måde. Pres kanten/bunden ned så stagerne ligger ens hele vejen rundt.
13. Træk nu hjulet af skabelonen og blød stagendene på den modsatte side godt op og læg en ninsensbund her på samme måde.
14. Klip alle stageender i samme længde. Lav evt. en målepind til at klippe efter.
15. Giv den tørre krans en gang spraylak eller udendørs træbeskyttelse og pynt den med lyskæde og gran.

