



MAKRAMEE WANDBEHANG „ANNE“



ANLEITUNG UND BILDER: [BOBBINY](#)

ÜBERSETZUNG: [LIEBLINGSGARN](#)



bobbiny



hello_bobbiny

#bobbiny

www.bobbiny.com



DIESE KNOTENTECHNIKEN WERDEN VERWENDET:

- ANKERSTICH
- HALBSCHLAG LINKS NACH RECHTS/RECHTS NACH LINKS
- KREUZKNOTEN

WAS DU BENÖTIGST:

- CA. 90METER GARN (WIR VERWENDEN DAS BOBBINY 5MM MAKRAMEE GARN IN CLASSIC BLUE)
- EINEN AST ODER EINEN STAB MIT EINER LÄNGE VON ETWA 35-40CM
- EINE SPITZE SCHERE
- ETWAS KLEBEBAND

ZUSCHNITT DER SCHNÜRE:

- HINTERGRUND— 14x210CM
- ZÖPFE— 6x360CM
- FRANSEN— 24x140CM






Schritt 1

Mit dem Ankerstich werden drei Fäden mit einer Länge von jeweils 360 cm auf beiden Seiten vom Ast befestigt — sie sollten etwa 15 cm voneinander entfernt sein.





Schritt 2

Jetzt befestigst du die Schnur, die als Trägerfaden für den Hintergrund des Makramees dient. Knote sie jeweils an den Außenseiten der Schnüre fest, die du bereits im vorherigen Schritt befestigt hast.





Schritt 3

Mit dem Ankerstich befestigst du 14 weitere 210cm lange Schnüre an der horizontalen Schnur. Schiebe die Schnüre an den Außenseiten etwas zur Seite, um besser am Hintergrund arbeiten zu können. Sie werden für die folgenden Schritte nicht benötigt.






Schritt 4

Verwende vier Fäden gleichzeitig, um sie zu einem Kreuzknoten zu knüpfen. Insgesamt erhältst du auf diese Weise in der ersten Reihe 7 Kreuzknoten.

In der nächsten Reihe lässt du die ersten zwei Schnüre aus und knüpfst die restlichen Schnüre wie in der Reihe zuvor — dieses Mal entstehen insgesamt nur 6 Kreuzknoten. Allmählich entsteht so ein Netz.





Schritt 5

In der dritten Reihe knüpfst du insgesamt wieder 7 Kreuzknoten. In den folgenden Reihen lässt du stets die ersten und letzten zwei Schnüre aus. Auf diese Weise werden die Reihen kürzer und es entsteht allmählich die Form eines Dreiecks.

Der Hintergrund von deinem Wandbehang ist jetzt fertig!

TIPP: WENN DU EIN ENGMASCHIGERES NETZ BEVORZUGST, KANNST DU SELBSTVERSTÄNDLICH NOCH WEITERE KREUZKNOTEN HINZUFÜGEN. DAS ZIEL IST, DEN HINTERGRUND ZWISCHEN DEN ZÖPFEN MIT KREUZKNOTEN SCHÖN DICHT AUSZUFÜLLEN.






Schritt 6

Als Nächstes sind die Zöpfe an der Reihe — wir werden sie so flechten, dass sie spiegelverkehrt zueinander sind. Beginnen wir mit dem Zopf auf der linken Seite.

Mit einem doppelten Halbschlag knüpfst du, wie auf den Fotos abgebildet, die Form eines halben Diamanten. Dazu beginnst du mit einer nach unten gerichteten diagonalen Linie, die von der Mitte nach rechts führt.





ACHTUNG! HIER KNOTEST DU DEN KREUZKNOTEN IN DIE ANDERE RICHTUNG. WIR WERDEN DIE RICHTUNGEN DER KREUZKNOTEN ABWECHSELN, DAMIT EIN INTERESSANTERER EFFEKT ENTSTEHT.

FÜR EINEN GEGENÜBER LIEGENDEN KREUZKNOTEN BEGINNST DU EINFACH MIT DER ANDEREN SCHNUR AUF DER VORDERSEITE.

Schritt 7

Die vier inneren Schnüre werden zu einem Kreuzknoten geknüpft. Die untere Hälfte des Diamanten entsteht wieder durch Halbschläge, die zusammen eine diagonale nach unten gerichtete Linie von links nach rechts ergeben.

Auf die gleiche Weise knüpfst du einen weiteren Diamanten.





Schritt 8

So sollte der linke Zopf jetzt aussehen. Dazu knotest du insgesamt fünf Diamanten untereinander. Sie unterscheiden sich nur durch die abwechselnden Richtungen der Kreuzknoten.





LINKS

RECHTS

Schritt 9

Beginne mit dem anderen Zopf, indem du doppelte Halbschläge von der Mitte nach links knüpfst. Mit einem Kreuzknoten füllst du das Innere des Diamanten. Achte darauf, dass die beiden Zöpfe spiegelverkehrt zueinander sind und nicht identisch aussehen.





Schritt 10

Dein Makramee sollte jetzt ungefähr so aussehen. Als Nächstes verbinden wir die Zöpfe an den Außenseiten. Befestige vorher den Hintergrund mit einer Klammer etwas weiter nach oben, damit dir die Schnüre nicht im Weg sind.





Schritt 11

Ignoriere zunächst die zwei inneren Schnüre, die aus den Zöpfen hängen. Es bleiben 8 Schnüre übrig, mit denen wir wieder das Innere eines Diamanten formen werden. Verknöte die zwei inneren Seile mit einem doppelten Halbschlag, indem du die linke Schnur als Trägerfaden und die rechte Schnur als Arbeitsfaden verwendest.





Schritt 12

Knüpfe die obere Hälfte des Diamanten, indem du ein Dreieck wie auf dem Foto abgebildet formst. Verwende anschließend 6 innere Schnüre (4 innere Schnüre sind die Trägerfäden), um sie zu einem Kreuzknoten zu verknoten. Beende den Diamanten auf die bereits gezeigte Weise –am Ende sollte dein Makramee wie auf dem letzten Foto aussehen.





Schritt 13

Jetzt befestigst du mit Ankerstichen 2 x 140 cm lange Schnüre an den Schlaufen, die sich auf der äußeren Seite der Zöpfe befinden.

Nachdem du alle Fransen am Wandbehang befestigt hast, überprüfe dein Makramee-Werk. Es kann helfen, die Zöpfe noch etwas näher zusammenschieben, damit das Muster insgesamt etwas dichter aussieht.





Schritt 14

Dein Wandbehang ist so gut wie fertig! Im letzten Schritt kürzt du die Fransen deines Wandbehangs mit einer Schere auf die gewünschte Länge.

HINWEIS: VERWENDE ZUR MARKIERUNG DER UNTERSEITE KLEBEBAND. SO ERHÄLTST DU EINE SCHÖNE, GERADE LINIE, AN DER DU DICH BESSER ORIENTIEREN KANNST.





DU HAST ES GESCHAFFT!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM SELBST GEKNÜPFTEN „ANNE“ WANDBEHANG. DAMIT KANNST DU JETZT DEINE WOHNUNG VERSCHÖNERN ODER IHN AN EINE LIEBE PERSON VERSCHENKEN.

VERGISS NICHT, DEIN MAKRAMEE-PROJEKT MIT #BOBBINY UND #LIEBLINGSGARN AUF DEINEN SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN ZU TEILEN. WIR SIND SCHON GANZ GESPANNT AUF DEINEN WANDTEPPICH! :)



bobbiny



hello_bobbiny

#bobbiny

www.bobbiny.com