

# BLOG - Idé 2024

## Kurv med læderhank








Flet denne lille søde kurv med læderhank på en 10 cm birkebund med ovale huller.

Bestil nemt hvad du mangler hos  
Tempa Håndværk på [www.tempa.dk](http://www.tempa.dk)  
eller ring 97769009.

7116 10 cm birkebund, 3 mm 16 ovale huller .....	50,00 kr.
0021 Peddigrør, 2 mm, natur, 500 g .....	185,00 kr.
0087 Peddigrør, 2 mm, natur, 100 g .....	50,00 kr.
0029 Peddigrør, 2 mm, brun, 500 g .....	185,00 kr.
0091 Peddigrør, 2 mm, brun, 100 g .....	50,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær .....	100,00 kr.
0922 Spids syl, 16 cm .....	85,00 kr.
3049 Trip Trap bivoksbalsam .....	150,00 kr.
4028 Læderrem, B: 10 mm, tykkelse 3 mm, sort, 2m .....	80,00 kr.
4027 Læderrem, B: 10 mm, tykkelse 3 mm, natur, 2m .....	80,00 kr.

### Sådan gør du

1. Giv birkebunden bivoksbalsam, så den skyr vand. Klip 16 stager á 35 cm i 2 mm rør. Blød dem op i håndvarmt vand ca. 5 min. Sæt nu den første stage op igennem 2 huller så enderne er lige lange. Pas på at rørene ikke knækker under bunden. Pres det sidste stykke langsomt op fra bunden, så fibrene i rørene kan nå at bøje i de 90 grader. Stik den næste stage op ved siden af den stage som allerede sidder der, så du får dobbelt stager i alle huller. Fortsæt på denne måde til du har alle stager på plads. Pres stagerne helt op under bunden med en tommelfinger.
2. Læg 2 lange 2 mm rør i blød og start en 2 efter hinanden lærredsvævning. Bunden har et lige antal huller, derfor er det nødvendigt at anvende 2 rør til en lærredsvævning. Start bagved et tilfældigt stagepar og flet en omgang foran en bagved en. Sørg for at stageparrene kommer til at stå pænt ved siden af hinanden og lodrette. Stop ved stagenparret før den du startede ved.
3. Start nu det næste rør bagved dette stagepar og flet en omgang.



4. Fortsæt lærredsvævningen, hvor rørene løber efter hinanden. Husk de krydser aldrig hinanden.
5. Flet 4 cm i højden. Husk du forlænger blot ved at krydse rørene bagve en stage.
6. Hanken skal sættes ned over stageparrene når sidefletningen er færdig. Sørg for at stageparrene er blødt godt op klar til at flette kant. Klip en hank på 20 cm. Her er hanken 10 mm bred og 3 mm tyk. Klip et hul i begge ender i samme tykkelse som stageparrene. Sæt hanken ned over 2 stagepar over for hinanden. Lad stageparret som hanken sættes ned over være på højre side af læderhanken.
7. Flet nu en dobbelt krydskant. Start med at bøje stageparrene bagved stagen lige foran højre om og ud. Tjek at buerne bliver lige høje og at de 2 rør i parret ligger pænt. Gentag hele vejen rundt og stik det sidste stagepar ud inde fra og ud under de første buer.
8. Kanten går bagom hanken indvendigt.
9. Lad nu stageparrene gå over 2 stagepar og ind hvor nr. 2 stagepar kommer ud.
10. Gentag hele vejen rundt.
11. Stik de sidste 2 stagepar ned oppefra, så kanten bliver ens hele vejen rundt. Kontroller at alle stagepar ligger pænt ved siden af hinanden. Klip stageparrene til indvendigt, så de hviler op ad et stagepar. Giv den tørre kurv bivoksbalsam også hanken.