



Flet nemt flotte bordskåner på bundskabeloner. Bordskåneren er bedst med en ståkant

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

7112 Bundskabelon, rund 19x19 cm	195,00 kr.
7113 Bundskabelon, firkantet 19x19 cm	195,00 kr.
0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur	50,00 kr.
0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun	50,00 kr.
0022 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur	185,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun	185,00 kr.
0087 Peddigrør 2 mm, 100 g. natur	50,00 kr.
0091 Peddigrør 2 mm, 100 g. brun	50,00 kr.
1151 Lille beskæresaks, lige skær	100,00 kr.
0922 Spids syl, 16 cm	85,00 kr.

Sådan gør du

1. Klip 28 stager i 2,5 mm peddigrør á 50 cm til bordskåner. Læg bunden op efter oplægsguiden som medfølger skabelonen.
2. Læg et langt 2 mm peddigrør i blød og flet 3 - 5 omgange krydsfletning rundt om bunden tæt indtil kanten. Hæft enderne ind under og ud på forsiden (bliver bagsiden på dekorationsplatten).
3. Enkel kant: Bøj stageparrene bagved stagen til højre i en flot bue. Gentag hele vejen rundt og stik det sidste stagepar ind under den første bue. Pas på at rørene ligger parvis og ikke krydser hinanden.
4. Klip stageenderne af, så de hviler på den næste bue. Tag bordskåneren/platten af skabelonen og læg den i pres natten over. Lad den tørre helt og giv den vindrukerneolie eller sæbespånvand.
5. Ståkant bordskåner: Flet en enkel kant. Hold 2 stagepar i hånden. Tag nu stageparret på højre side og læg den over 1 stagepar til venstre tæt ned mod kanten og bøj stageparret ind mod midten af bordskåneren og væk.
6. Fortsæt på samme måde med det næste stagepar og hele vejen rundt.
7. Stik det sidste stagepar ind under det først som blev bukket ned. Klip enderne til så de hviler op ad en bue.
8. Du kan også laver ståkanten, hvor du går over 2 stagepar. Hold 3

stagepar i hånden. Tag en markør (et stykke rør), bøj det og stik det ned på hver side af det midterste stagepar.

Tag nu stageparret på højre side af markøren og læg den over 2 stagepar til venstre tæt ned mod kanten og bøj stageparret ind mod midten af bordskåneren og væk.

9. Fortsæt på samme måde med det næste stagepar hele vejen rundt.

10. De sidste 2 stagepar stikkes ned i kanten ved markøren. Stram alle stagepar lidt op ved at rykke lidt ned i dem og tjek samtidig at rørene i stageparrene ligger pænt ved siden af hinanden og ikke krydser nogen steder.

11. Nu kan stageender klippes af, så de hviler op ad den næste bue. Tag bordskåneren af bundskabelonen. Brænd alle trevler af med en lighter eller en minigasbrænder. Læg evt. bordskåneren i pres natten over. Giv den tørre bordskåner vindrukerneolie eller sæbespånvand.