





Splejsning for alle

- Splejs kurve og tasker
- Splejs til dit hjem



Splejsning - spændende kurveteknik

Tilbage i 2012 stødte jeg på ordet "Ply - Split Braiding" og fandt hurtigt ud af at det drejede sig om splejsning med snor. Det lykkedes mig at få fat i en bog af Linda Hendrickson som splejsede kurve af 4 slået papirsnor.

Jeg var vild efter at komme i gang, men jeg havde ingen splejsenål og det meste af det papirsnor jeg havde var 3 slået, så det gik lidt i glemmebogen, da jeg blev optaget af andre teknikker. På Pileforeningens flettetræf i 2017 kom Ida Nielsen fra Gråsten med en smart splejset taske over armen, splejset af 3-slået papirsnor.

En ny verden åbnede sig pludselig for mig.

Siden har det taget fart for mit vedkommende og det at splejse tasker og kurve er blevet mit nye strikkesøj.

Det er nemt at tage med, du skal ingen vand bruge for at lave en flot kurv/taske blot en splejsenål, saks og noget snor.

Start med mindre projekter og du vil hurtigt blive god til at splejse.

Mulighederne er uendelige.



Temamagasin om splejsning

af Else Marie Pedersen


Det er godt at starte med at splejse nogle mindre ting, så man får styr på grundteknikkerne og det at arbejde med splejsenålen. Nøglevedhæng, minikurve, blomster og små frugtkurve.

Du vil hurtigt få lyst til at gå i gang med en større kurv eller taske. God fornøjelse!



Snor/garn til splejsning

2-slået papirgarn 2,5-3 mm samt 4 mm 3-slået papirsnor/flettesnor er velegnet til splejseteknikken. Begge typer kan købes hos Tempa Håndværk sammen med splejsenåle.



Splejsning - historisk

Splejsning kender vi bedst fra splejsning af tovværk på sejlbåde, men det at splejse snor sammen til brede bånd er bedst kendt til kamelgjorde fra Vest Indien. Disse gjorde er kendt for deres utrolig flotte mønstre. I 1980'erne rejste Peter Collingwood i Indien og samlede information og billeder om denne teknik. I 1998 udgav han en bog om denne teknik. Bogen inspirerede tekstilkunstnere over hele verden til at eksperimentere med denne teknik både til bånd, kurve og skulpturelle ting.



Nøglering blev startskud

Ida Nielsen har sit værksted på kunstværket i Augustenborg. En af de andre kunsthåndværkere er Anne Henningsen en multikunstner, som bor i Holland, men som også har et hus i Danmark. Anne har lært at splejse med 4-trådet garn i Holland. På en fællesudstilling havde Anne splejsede ting med, her i blandt nøgleringsvedhæng. Mange blev begejstrede for denne teknik, så Anne arrangerede et begynderkursus i splejsning med 4-trådet hjemmeslået bomuldsgarn i foråret 2017. Alle splejsede et nøgleringsvedhæng.

Eksperimenter med splejsning

Tilbage på sit værksted kiggede Ida på sit garnlager, hvor hun ikke fandt noget 4-slået garn/snor, men kun 2 og 3-slået garn. Da Ida er en meget dygtig pilefletter, ville hun rigtig gerne lave kurve med splejseteknikken. Eksperimenterne begyndte og den første kurv blev splejset af 2-trådet søgræs i foråret 2017.

Siden har Ida eksperimenteret videre og fundet ud af, at det går fint at splejse af 3-trådet snor, blot bliver der en forside og en bagside på det splejsede arbejde. Da det ikke betyder noget for en kurv er det gået stærkt siden.



Grundteknikker

splejsning i 3 trådet papirsnor



Selve splejseteknikken er meget simpel. Med splejsenålen skilles snoningerne i snoren. Den næste snor lægges i splejsenålen og splejses igennem ved at skubbe nålen igennem, så snoren ikke går ud af nålen igen. Splejs altid under 2 af de 3 tråde, så arbejdet får en retside og en bagside.

Værktøj til splejsning

En splejsenål, som passer i størrelse til det garn du skal anvende, er uundværlig. Derudover er det godt at have en spids syl samt en god saks eller bidetang samt et målebånd.



Vandret splejsning

Stik splejsenålen under 2 tråde.



Lodret splejsning i hver anden snoning.




Lodret splejsning

Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.




Skaktern 3 - 3

Splejsning i skaktern med 3 rækker i ternene. Splejs i hver snoning og skift i tern mellem vandrette og lodrette splejsninger.



Lodret splejsning i rækker i hver snoning.



Splejset net

HUSK altid når du splejser net at tjekke at krydsene med splejsningerne er modsat for hver omgang. Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoringen på splejsenålen ligger modsat forrige omgang.

Splejsede bunde



Start på firkantet bund.

Firkantet bund


Hver anden omgang efter starten er en vandret splejsning. Hver anden er en lodret splejsning. Husk hjørnerne skal ligge ens på hver omgang. Længden på startsnore: Diameter på kurven + 2 x højden + 20 cm til kant. Læg 10 % til den samlede længde.



Start på stjernebund (5-kantet). Du kan også splejse en stjernebund med 3 eller 7 snore

Stjernebund

Hver anden omgang efter starten er en lodret splejsning. Hver anden er en vandret splejsning. Husk hjørnerne skal ligge ens på hver omgang. Længden på startsnore: Diameter på kurven + 2 x højden + 20 cm til kant. Læg 10 % til den samlede længde.



Aflang bund

Start med en vandret splejsning igennem det antal snore du ønsker i længde på bunden. Splejs nu igen hveranden lodret og hveranden vandret ud til siderne. Husk hjørnerne skal ligge ens på hver omgang.



3-slået papirsnor fåes i 6 forskellige farver ubehandlet. Naturfarvet fåes i en version som er sæbe og voksbehandlet som også anvendes til stolesæder. Det er lidt hårdere at splejse i, men meget velegnet til f.eks. tasker.

Splejsede nøglevedhæng

Splejs solide nøglevedhæng af 2 trådet papirgarn. Splejs striber på skrå eller et flot bølgemønster. Det er nemt fordi garnet er totrådet. Anvend en 3 mm splejsenål.



Sådan gør du

1. Skrå striber: Klip 3 eller 4 snore á 50 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn i forskellige farver. Fugt fingrene og træk snorene igennem hænderne, så de bliver let fugtige og retter sig ud og bliver lidt blødere. Lad dem ligge til de tørre igen. Splejs snorene fast en af gangen på nøgleringen. Sæt snoren igennem ringen og sørg for at midten på snoren er ved ringen. Sæt splejsenålen igennem en snoning og splejs den anden ende igennem.
2. De 3 snore er splejset fast.
3. Sæt nu splejsenålen igennem alle tråde på nær den sidste i den første snoning fra højre side. Sæt den sidste snoning snor i splejsenålen og splejs den igennem.
4. Gentag igen med at splejse tråden længst til venstre igennem de andre tråde. I højre side sættes splejsenålen igennem den første snoning i den snor som lige er splejset igennem.
5. Splejs på denne måde indtil nøg- levedhængen måler ca. 10 cm. hele tiden igennem den næste snoning.
6. Tag en af snorene og vikkel den stramt omkring resten. Stik splejsenålen under beviklingen og træk viklesnoren op under beviklingen og stram til.
7. Klip enden af og klip snoreenderne lige lange.
8. Tvin evt. enderne op.



Splejsede nøglevedhæng







Sådan gør du

1. Bølge striber: Klip 3 snore á 60 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn i forskellige farver. Fugt fingrene og træk snorene igennem hænderne, så de bliver let fugtige og retter sig ud og bliver lidt blødere. Lad dem ligge til de tørre igen. Splejs snorene fast en af gangen på nøgleringen. Snoren til venstre bliver den som bliver mindst at se.
2. Splejs snoren længst til venstre igennem de andre snore i første snoning og lad den hænge.
3. Splejs den næste snor længst til venstre igennem og lad den hænge.
4. Splejs de næste 2 snore længst til venstre igennem på samme måde og lad dem hænge. Vend arbejde med nøgleringen til venstre og de 4 snore opad.
5. Sæt nu splejsenålen igennem alle tråde på nær den sidste i den første snoning fra højre side. Sæt den sidste snoning snor i splejsenålen.
6. Splejs snoren igennem og stram til og lad snoren hænge.
7. Splejs på samme måde de næste 3 snore igennem.
8. Vend arbejdet så nøgleringen vender nedad og snorene opad.
9. Splejs igen 4 snore igennem fra venstre side og stram til.
10. Vend igen arbejdet og fortsæt indtil du har 5 - 6 bølger på vedhængen.
11. Vikkel nu en ag de længste snore stramt omkring enderne. Stik splejsenålen under beviklingen og træk enden igennem.
12. Klip enderen af.



Splejsede nøgledhæng/bølger



Splejsede nøgledhæng/bølger




Splejset rem

Splejs solide remme til fotoapparatet til en taske eller andet af papirgarn.

Rem til fotofrafiapparat splejset af Else Andersen, Odder.

Sådan gør du

1. Rem med skrå striber: Klip snore i forskellige farver der er 3 x længden på den færdige rem du ønsker. 4 snore giver en rem i 1,5 cm bredde, 6 snore giver en rem i 2,5 cm bredde. Den viste rem er breddere på midterstykket, så den er behagelige at have over skulderen. Splejs snorene fast en af gangen på nøgleringen. Sæt snoren igennem ringen og sørg for at midten på snoren er ved ringen. Sæt splejsenålen igennem en snoning og splejs den anden ende igennem.
2. De 4 snore er splejset fast. Hvis du ønsker en rem som ikke starter i en nøglering lægger du blot snorene dobbelt og starter splejsningen.
3. Sæt nu splejsenålen igennem alle tråde på nær den sidste i den første snoning fra højre side. Sæt den sidste snor i splejsenålen og splejs den igennem.
4. Gentag igen med at splejse tråden længst til venstre igennem de andre tråde. I højre side sættes splejsenålen igennem den første snoning i den snor som lige er splejset igennem. Splejs på denne måde indtil du ønsker at remmen skal bliver bredere.
5. Sæt en ny snor ind midt på remmen omkring den sidste snor som er splejset igennem.
6. Fortsæt og tag de 2 nye snore med i splejsningen.
7. Sæt endnu en ny snor ind på midten ved siden af den anden nye og fortsæt splejsningen.
8. Fortsæt indtil remmen har den ønskede længde.
9. Lad nu den 3. farve gå fra på bagsiden en snor af gangen i de næste omgange.
10. Hæft enderne ind i remmen på bagsiden med splejsenålen og klip af.
11. Splejs videre indtil den smalle del har sammen længde som i startenden. Sæt hveranden snor igennem en nøglering. Læg arbejdet ned på bordet, så de snore som går igennem nøgleringen ligger øverst.
12. Sæt splejsenålen igennem en snoning i snorene som ligger øverst og splejs de andre igennem.
13. Splejs de yderste snore i hver side igennem remmen.
14. Splejs nu videre på bagsiden, husk snorene i siden skal også med.
15. Splejs 3 - 4 rækker hvor de yderste snore hele tiden splejses igennem remmen. Klip enderne af.
16. Skub dem op i lommen som er dannet imellem de to remme.



Splejset rem




Minikurve

Splejs disse søde minikurve i rød eller hvid til en julegren eller til juletræet. Model af Ida Nielsen.


Sådan gør du

1. Klip 12 stk. à 30 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn samt 1 stk. à 55 cm til kant/hank. Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Sæt det næste stykke i splej-senålen og splejs igennem.
2. **Startfirkant:** Sørg for at enderne er lige lange.
3. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten.
4. Splejs en ny snor igennem her.
5. Sæt igen splejsenålen igennem den snor som lige er trukket i. Splejs en ny snor igennem her.
6. Lås omgangen ved at splejse den første snor igennem den sidste snor som er splejset i.
7. Stram startfirkanten op, og tjek at den er ens på alle 4 sider.
8. **2. omgang:** Sæt splejsenålen igennem begge snore ved den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Sørg for at enderne er lige lange.
9. Drej arbejdet en kvart omgang med uret. Sæt splejsenålen igennem alle 3 rækker i den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Gentag på den næste side.
10. Drej igen arbejdet en kvart omgang med uret og sæt den næste snor igennem de første 3 snore.
11. Splejs nu den første snor igennem den snor som lige er splejset i og omgangen er afsluttet. Nu er anden omgang færdig. Drej arbejdet så det er nemt at gøre.
12. Tjek at alle 4 hjørner er ens.
13. **3. omgang:** Sæt splejsenålen igennem på midten af en snor og splejs en af de midterste snore igennem her. Splejs de andre snore på denne side igennem snoren i snoningerne lige efter hinanden.
14. Gør det samme på de næste 2 sider.
15. På den sidste side skal den sidste snor i hjørnet splejses igennem den første snor på den første side.
16. 3. omgang er nu færdig og siderne startes.



Splejsning - minikurve





17. Sæt splejsenålen i nr. 2 snor fra hjørnet og splejs nr. 3 snor igennem. Nu bliver krydset som opstår magen til det som ligger i hjørnet.

18. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt, så alle kryds ligger samme vej.

19. 4. omgang er færdig.

20. 5. omgang: Start på højre side af arbejdet. Splejs en snor fra hvert kryds sammen, så krydset bliver modsat.

21. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Drej arbejdet med uret og tag snorene fra de næste to kryds og splejs dem sammen, så alle kryds bliver ens.

22. 5. omgang er nu færdig.

23. 6. omgang: Start forneden på arbejdet og splejs igen de 2 snore fra hvert sit kryds sammen, så krydset bliver modsat forrige omgang. Lad der være en snoningsafstand imellem splejsningerne i denne omgang. Fortsæt rundt med uret ved hele tiden at dreje arbejdet mod uret.

24. 6. omgang er nu færdig.

25. 7. omgang: Start igen på højre side af arbejdet. Splejs en snor fra hvert kryds sammen, så krydset bliver modsat forrige omgang. Husk en snoning som afstand imellem splejsningerne.

26. 7. omgang er færdig. Splejs evt. en 8. omgang.

27. Kant: Klip 55 cm snor og stik splejsenålen igennem ca. 5 cm fra den ene ende.

28. Splejs nu alle ender igennem denne snor i hver snoning.

29. Fortsæt hele vejen rundt og kurven vil blive samlet.

30. Fortsæt en omgang mere og lad både startende og slutende være inden i kurven.

31. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side.

32. Spring over 2 snore og tag den 3. snor mod venstre og splejs den igennem.

33. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side.

34. Spring igen 2 tråde over mod venstre og splejs den 3. snor igennem.

35. Hvis der er for lidt plads til at stikke splejsenålen op på højre side, så lav plads med en spids syl inden, så du ikke ødelægger din splejsenål.

36. Sørg for ved afslutningen af omgangen at snorene kommer til at ligge ens hele vejen rundt.

37. Kanten er nu færdig.
















38. Stik splejsenålen ind i kanten og træk den lange slutende ud på ydersiden.

39. Stik splejsenålen ind indefra på den modsatte side af kurven og træk snoren ind, så hanken dannes.

40. Træk igen snoren ud på ydersiden.

41. Og dernæst ned langs en af de lodrette snore i kanten og klip af.

42. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.



Grundteknikken på denne lille kurv kan nemt forstørres op med længere snore, hvis du ønsker at splejse større kurve af den 2-slåede papirgarn.

Husk blot at på større bunde skal der på hver anden omgang splejse en snor igennem snorene fra bunden og på hveranden omgang skal snorene fra bunden splejse igennem en sy snor. Derved bliver krydsene i splejsningen hele tiden modsat. Husk at alle 4 hjørner skal være ens hele tiden. Sidste snor i en omgang skal splejse sammen med første snor i omgangen.




Små splejsede blomster

Splejs søde blomster til en nyudsprungne gren eller til at ligge på bordet som bordpynt til fest af 2 - 3 mm 2-slået papirgarn.

Sådan gør du

1. Klip 5 stk. á papirgarn á 20 cm. Sæt splejsenålen igennem 3 snore på midten og splejs en ny tråd igennem.
2. Splejs en tråd mere igennem i den næste snoning. Sørg for at enderne på snorene er lige lange.
3. Hæft enden på en anden farve snor på 35 cm ind ved siden af en af de tværgående snore.
4. Sæt splejsenålen i den første snoning på den nye snor og splejs den første snor fra krydset igennem.
5. Splejs snorene fra krydset igennem de næste snoninger på snoren.
6. Fortsæt rundt om krydset og fordel afstanden.
7. Splejs 3 omgange og splejs slutenden ind på bagsiden.
8. Sæt splejsenålen op langs en snor. Spring over en snor og splejs den igennem, så der dannes en flot bue.
9. Fortsæt med den næste snor. Sørg for at buerne ligger ens og bliver lige store. Klip enderne af i midten og sæt en ophængssnor i.



Små splejsede blomster




Store splejsede blomster

Splejs store flotte blomster af 4 mm papirsnor. Hæng blomster i en snor i vinduet. Sæt dem på pinde og lav en hel buket. Skal de holde udendørs, så giv dem en gang spraylak eller paverpol skulpturlim. Flot pynt i haven til sommerfesten.

Sådan gør du

1. Klip 5 stk. af papirsnor 4 mm á 40 cm. Sæt splejsenålen igennem 3 snore på midten og splejs en ny tråd igennem. Husk at gå under 2 af de 3 tråde.
2. Splejs en tråd mere igennem i den næste snoning. Sørg for at enderne på snorene er lige lange. Husk igen under 2 tråde, en gammel og en ny.
3. Hæft enden på en anden farve snor på 55 cm ind ved siden af en af de tværgående snore.
4. Sæt splejsenålen i den første snoning (igen 2 tråde) på den nye snor og splejs den første snor fra krydset igennem.
5. Splejs snorene fra krydset igennem de næste snoninger på snoren. Husk igen hver gang en gammel og en ny tråd på splejsenålen. Fortsæt rundt om krydset 3 omgange og fordel afstanden.
6. Splejs slutenden ind på bagsiden.
7. Sæt splejsenålen op langs en snor på bagsiden. Spring over en snor og splejs den igennem, så der dannes en flot bue.
8. Fortsæt med den næste snor. Sørg for at buerne ligger ens og bliver lige store.
9. Klip enderne af i midten og sæt en ophængssnor i.
10. Sæt evt. en stilk på blomsten på bagsiden. Snit enden spids og stik den op under på bagsiden. Lav plads med en spids syl eller strikkepind.
11. Skal blomsterne stå udendørs, så giv dem en gang spraylak eller en gang fortyndet paverpol skulpturlim. Fortynd limen i forholdet 2 dele lim til en del vand og pensel limen på.



Grundkurv splejsning

Af papirsnor og papirgarn kan man splejse flotte bånd, kurve, tasker osv. At splejse er ligesom et strikkesøj. Det er nemt at tage med, du skal ingen vand bruge for at lave en flot kurv/taske blot en splej-senål, saks og noget snor. Start med mindre projekter og du vil hurtigt blive god til at splejse. Den lille kurv som bliver vist på videoen på www.tempa.dk er et godt startprojekt for at lære grundteknikkerne. Alt efter hvilken farve 4 mm papirsnor du vælger vil kurvene få lidt forskellige størrelser da sno-ninger på snoren ikke er lige stramme. Mulighederne er uendelige.



Grundteknikker i splejsning med 4 mm 3-slået papirsnor. Find videoen på www.tempa.dk under Kurvefletning. Der anvendes 18 stk. á 45 cm samt ca. 2,5 m til kanter

"Flet i forvandling"

Flet i forvandling, Fra fortid over nutid til fremtid indeholder et væld af historier og opskrifter til kurve. 256 sider af Else Marie Pedersen 4030..... 229,- kr.



I bogen "Flet i forvandling" finder du 24 sider med splejseopskrifter på kurve og tasker.



Splejs større kurve ud fra samme princip. Denne kurv er 18 x 18 x 10 cm og splejset af 42 snore á 60 cm i 4 mm 3-slået papirsnor. Start med at splejse skaktern med 7 tern på hvert led til bunden.

Spejs kurve i alle størrelser

Længden på startsnore:

Diameter på kurven + 2 x højden + 20 cm til kant. Læg 10 % til den samlede længde.

Antal snore skakternet bund:

Hvert tern måler 2,5 cm.

Divider den ønskede størrelse bund med 2,5 x 3 snore.



Splejsning af brød/frugtkurv

Spejls flotte runde brødkurve i mange størrelser











Materialer: 4 mm flettesnor af papir (3-trådet, splejsenål stor (5 mm). Evt. lille spids syl eller strik-kepind, skarp saks.

Af Ida Nielsen og Else Marie Pedersen




Sådan gør du


1. Klip 28 stk. á 60 cm i 4 mm 3-slået flettsnor af papir. Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Husk når du splejser med en 3 trådet snor skal du hele tiden gå under 2 tråde og du må aldrig vende arbejdet.
2. Sæt det næste stykke i splejsenålen og splejs igennem.
3. **Startfirkant:** Sørg for at enderne er lige lange.
4. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten.
5. Splejs en ny snor igennem her.
6. Sæt igen splejsenålen igennem den snor som lige er trukket i. Splejs en ny snor igennem her.
7. Lås omgangen ved at splejse den første snor igennem den sidste snor som er splejset i.
8. Stram startfirkanten op og tjek at den er ens på alle 4 sider.
9. **2. omgang:** Sæt splejsenålen igennem begge snore ved den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Sørg for at enderne er lige lange.
10. Drej arbejdet en kvart omgang med uret. Sæt splejsenålen igennem alle 3 rækker i den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Gentag på den næste side.
11. Drej igen arbejdet en kvart omgang med uret og sæt den næste snor igennem de første 3 snore.
12. Splejs nu det første snor igennem den snor som lige er splejset i og omgangen er afsluttet. Nu er anden omgang færdig. Drej arbejdet så det er nemt at gøre.
13. Tjek at alle 4 hjørner er ens.
14. **3. omgang:** Sæt splejsenålen igennem på midten af en snor.
15. Splejs en af de midterste snore igennem her. Splejs de andre snore på denne side igennem snoren i snoningerne lige efter hinanden.
16. Gør det samme på de næste 2 sider.
17. På den sidste side skal den sidste snor i hjørnet splejses igennem den første snor på den første side. 3. omgang er nu færdig.
18. **4. omgang:** I denne omgang splejses en snor igennem snorene på arbejdet. Sæt splejsenålen igennem 3 - 4 tråde af gangen og træk igennem.
19. Her er første side færdig. Gentag på de andre 3 sider. Husk at den sidste snor på fjerde side skal splejses sammen med den første snor fra den første side, så alle 4 hjørner bliver ens.
20. Gentag nu omgang 3 og 4 og slut af med at gentage omgang 3. Bunden er nu færdig med et flot reliefmønster.
21. Sæt splejsenålen i nr. 2 snor fra hjørnet og splejs nr. 3 snor igennem. Nu bliver krydset som opstår magen til det som ligger i hjørnet.
22. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt, så alle kryds ligger samme vej.
23. 1. sideomgang er færdig.
24. **2. sideomgang:** Start på højre side af arbejdet. Splejs en snor fra hvert kryds sammen, så krydset bliver modsat krydset i forrige omgang. Nu skal der være 2 snoninger imellem splejsningerne.



25. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Drej arbejdet med uret og tag snorene fra de næste to kryds og splejs dem sammen, så alle kryds bliver ens.
26. 2. sideomgang er nu færdig.
27. 3. side omgang: Start forneden på arbejdet og splejs igen de 2 snore fra hvert sit kryds sammen, så krydset bliver modsat forrige omgang. Lad der være 3 snoningers afstand imellem splejsningerne i denne omgang.
28. Fortsæt rundt med uret ved hele tiden at dreje arbejdet mod uret.
29. Splejs nu 4. side omgang med 3 snoninger i mellem splejsningerne. Start som 2. sideomgang. Start igen på højre side af arbejdet. Splejs 5. og 6. side omgang med 4 snoninger imellem splejsningerne. Start som ved 1. Og 2. omgang. Husk krydsene skal hver gang ligge modsat som forrige omgang. Her er kurven splejset færdig og klar til kant.
30. Kant: Klip 4,5 m snor og stik splejsenålen igennem ca. 8 cm fra den ene ende.
31. Splejs nu alle ender igennem denne snor i hver anden snoning.
32. Pres splejsningerne helt ned til krydsene.
33. Fortsæt hele vejen rundt og kurven vil blive samlet.
34. Fortsæt 3 omgange mere og lad startenden blive inde i kurven. Kantsnoren skal ligge uden på kurven.
35. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side.
36. Spring over 2 snore og tag den 3. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen.
37. Stram til så buen ligger flot.
38. Flyt splejsenålen hen til til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 2 tråde over mod venstre og splejs d. 3 snor igennem. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten.
39. Hvis der er for lidt plads til at stikke splejsenålen op på højre side, så lav plads med en spids syl/strikkepind inden, så du ikke ødelægger din splejsenål. Sørg for ved afslutningen af omgangen at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig. Splejs slutenderne ind i kanten både indvendigt og udvendigt. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.



Splejs en lille taske på samme måde af 24 stk. 60 cm snore. 12 x 12 i bunden.
Splejs en stor taske på samme måde af 36 stk. 150 cm snore. 18 x 18 i bunden.




Splejs omkring flasker

Splejs omkring flasker af keramik eller glas med 2-slået papirgarn. De flotte net som splejsningen giver er meget dekorativt.

Sådan gør du

- Mål omkredsen på flasken og klip et stykke papirgarn 2,5 - 3 mm 3,5 gange omkredsen. Tæl hvor mange snoninger der er på en omkreds på snoren. Tag halvdelen af dette antal snoninger og du har det antal snore du skal bruge rundt om flasken, f.eks. 18 stk. Mål højden på det stykke du vil splejse omkring på flasken. Klip det antal snore du har regnet ud. Lænde: Højden + 30 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn. Fugt fingrene og træk snorene igennem hænderne, så de bliver let fugtige og retter sig ud og bliver lidt blødere. Lad dem ligge til de tørre igen. Splejs nu snorene igennem det lange stykke i hver anden snonning. Start 10 cm inden på snoren og lad 10 cm ende være på de korte snore.
- Splejs alle snorene igennem den lange snor. Sæt nu snoren stramt rundt om flasken og se om det passer med det antal du har regnet ud ellers tilpas antallet. Fortsæt med at splejse igennem den lange snor i næste omgang.
- Splejs 3 omgange og klem omgangene tæt sammen.
- Sæt splejsenålen op langs en af snorene.
- Spring over den snor du har ind langs og tag den næste snor mod vestre i splejsenålen og splejs snoren igennem.
- Fortsæt med at splejse snorene igennem på denne måde hele vejen rundt.
- Splejs til sidst de 2 ender på snoren som går rundt om flasken ind i arbejdet.
- Klip alle enderne af på de snore som lige er splejset igennem.
- Læg flasken på bordet med bunden væk fra dig selv og splejs nu snorene sammen parvis i anden snonning fra kanten.
- Fortsæt hele vejen rundt.
- Vend flasken, så du har bunden ind mod dig selv. Splejs nu en snor fra hvert kryds sammen, så der 2 eller 3 snoninger imellem.
- Fortsæt hele vejen rundt.
- Vend igen flasken med bunden væk fra dig selv og splejs næste omgang.
- Fortsæt på denne måde til du har splejset det ønskede stykke.
- Klip nu igen en snor på 3,5 gange omkredsen og start med at splejse alle ender igennem den lange snor i hver anden snonning. Start ca. 10 cm inde på den lange snor.
- Splejs igen 3 omgange som ved starten og splejs enderne ned ved nabosnoren. Klip enderne af.



Splejs omkring flasker



HUSK altid når du splejser at tjekke krydsene med splejsningerne er modsat for hver omgang. Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoningen på splejsenålen ligger modsat forrige omgang.



Opbevaringsspand

Splejs omkring en sort plastspand til en flot opbevaringsspand eller papirkurv. med 4 mm papirsnor. Spørg de lokale købmand om han har en spand du kan købe eller få. Splejs i voks- og sæbebehandlet papirsnor eller i ubehandlet farvet snor. Spanden bliver meget praktisk som papirkurv, spand til grønsager eller til at plante en blomst i.

Sådan gør du

1. Under kanten af spandene er der nogle rum som lige passer til at stikke hul igennem med en spids syl. Stik hul i hvert rum. Udvid evt. hullerne med en strikkepind i samme tykkelse som snoren du anvender.
2. Mål spandens højde: Klip snore i spandens højde + 35 cm. Læg 10% til og du har snorens længde. Klip Snore i 4 mm 3-slået papirsnor i samme antal som hullerne i spanden. Sæt snorne igennem hullerne, så der er 20 cm oven for kanten på spanden.
3. Splejs nu snorene sammen i et kryds parvis en snoning fra kanten. Husk at gå under 2 snoningen hver gang.
4. Vend spanden og splejs igen sammen i kryds med 3 snoninger imellem splejsningerne. Vend igen spanden og splejs igen med 3 snoninger imellem splejsningerne så der dannes et net. Vend arbejdet for hver omgang, så krydsene bliver modsat for hver omgang.
5. Splejs videre i net og tilpas antal snoninger imellem rækkerne alt efter hvor stor spanden er.
6. På denne spand på 28 cm i højden er der først 3 rækker med 3 snoninger imellem splejsningerne, dernæst 7 rækker med 2 snoninger imellem og til sidst rækker med kun 1 snoning imellem indtil der er 3 cm tilbage til kanten af bunden på spanden.
7. Start nu med at splejse 3 rækker lodret splejsning (4 x omkredsen + 20 cm) og lad startenden ligge udvendig. Kantsnoren skal ligge uden på kurven. Afpas hvor tæt splejsningerne skal være, så det bliver stramt omkring spanden. Her splejses i hver anden snoning, men igen under 2 snoninger hver gang.




Lodret splejsning i hver anden snoning.



Splejs omkring en spand





8. Her er de 3 omgange splejset. Hæft startenden op langs en af snorene på venstre side.
9. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side under kun 2 rækker eller alle 3 rækker. Spring over 1 snor og tag den 2. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot.
10. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 1 tråd over mod venstre og splejs den snor igennem. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt.
11. Kanten er nu færdig. Splejs enden ind i kanten og klip nu alle ender af rundt langs kanten. Denne kant kan være meget stram at splejse. Et alternativ er at splejse 4 omgange lodret splejsning, klippe enderne af tæt på den sidste omgang og dernæst give hver ende lidt hvid lim, så den bliver på plads.
12. Splejs nu også lodrette rækker foroven igennem en snor, men her starter du indvendigt og splejser igennem snoren med 1 snoning imellem. Afmål mindst 10 gange omkredsen)
13. På næste omgang splejser du udvendigt fra og begynder at bøje kanten rundt.
14. Splejs nu 8 omgange hvor kanten bøjes ned over siden. Tilpas snoningerne (1 - 2) imellem splejsninger alt efter afstanden imellem snorene. På de sidste 2 omgange skal kanten strammes lidt ind, så afslut med kun 1 snoning imellem.
15. Hæft/splejs både start og slutende ind under 2 rækker.
16. Klip endene af i ca. 2 cm længde og trevl dem lidt op.



Splejs en løgkurv



Splejs løgkurv




Splejs en praktisk løgkurv af 4 mm papirsnor. Kurven hænger nemt kun på et søm, da kanten er meget stabil. Splejs kurven i den længde du ønsker til dit køkken eller bryggers.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

4002 Splejsenål, 5 mm 75,00 kr.
1151 Lille beskæresaks, lige skær100,00 kr.
Flettesnor, papir, 4 mm, ca. 500 g (60 m)80,00 kr.
1174 Sort 1175 Brun 1178 Rød
1177 Turkis 1180 Grøn 1165 Natur

Sådan gør du

- Splejsevejledning:** Klip 30 stk. á 120 cm i 4 mm 3-slået flettesnor af papir.
 - 1. omgang:** Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Husk når du splejser med en 3 trådet snor skal du hele tiden gå under 2 tråde og du må aldrig vende arbejdet med bagsiden opad. Sæt den næste snor i splejsenålen og splejs igennem. Sørg for at enderne er lige lange.
 - 2. omgang:** Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her. Gentag indtil du har en 5-kant ved at splejse den første snor igennem den sidste.
 - 3. omgang:** Splejs en lodret splejsning i hver snoning igennem en ny snor. Først 2 snore på en side.
 - Drej arbejdet med uret og splejs på næste side de 3 snore igennem en ny snor. Drej igen og gentag.
 - På den sidste side skal den sidste snor splejses igennem den første, så alle 5 hjørner ligger ens. Husk hele tiden at tjekke at snorene har samme længde ud til siderne.
 - Husk at hjørnerne skal ligge ens på hver omgang. Det er nemmest ved ikke at splejse den sidste tråd på den sidste side igennem inden man har tjekket, hvordan den skal ligge.
 - 3. omgang:** I denne omgang splejses en snor igennem alle snorene på siden (vandret splejsning). Sæt splejsenålen igennem alle tråde på en side af gangen og træk en ny snor igennem.
 - Drej med uret og gentag på de andre 4 sider.
 - Husk at den sidste snor på femte side skal splejses sammen med den første snor fra den første side, så alle hjørner bliver ens.
 - 4. omgang:** Splejs lodret splejsning som 2. omgang.
 - 5. omgang:** Splejs vandret splejsning som 3. omgang. afslut med 6. omgang med en lodret splejsning. Husk hjørnerne skal ligge ens på hver omgang.
 - Splejs nu omgange net ud fra bunden. 1., 2. og 3. omgang i hver snoning. Dernæst med 2 snoninger imellem. Start med at tjekke hvordan krydset ligger i hjørnerne. Splejs første omgang net så alle kryds ligger på samme måde som i hjørnerne.




- Næste omgang i nettet startes på modsatte side af arbejdet, så krydsene bliver modsat forrige omgang.
- Splejs nu nettet videre hvor du spejser igennem hver anden snoning. På et tidspunkt vil kurven dannes og siderne bliver lodrette. Splejs til ønsket højde eller indtil du har ca. 12 cm tilbage til kant.
- Splejs nu rækker med lodret splejsning i hver snoning (mål 4 x omkredsen + 20 cm) og lad startenden blive inde i kurven.
- Fortsæt rundt og kurven trækkes sammen foroven. Fortsæt 3 omgange med lodret splejsning og skub rækker tæt sammen.
- Lad kantsnoren ligge uden på kurven. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side. Spring over 2 snore og tag den 3. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 2 tråde over mod venstre og splejs den 3. snor igennem. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig. Splejs slutenderne ind i kanten både indvendigt og udvendigt. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.

Splejsning grundteknikker



Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.



Splejset net
HUSK altid når du splejser net at tjekke at krydsene med splejsningerne er modsat for hver omgang. Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoningen på splejsenålen ligger modsat forrige omgang.



Hexagonal splejset kurv


Splejs dejlige dekorative kurve i hexagonalt mønster af 4 mm papirsnor. Kurvene kan splejses i alle størrelser alt efter hvor mange omgange man har i bunden og op ad siderne.

Sådan gør du

1. Splejsevejledning hexagonal splejset kurv 18 cm i diam: 1. omgang (80 cm snore): Find midten på den første snor (80 cm) og sæt splejsenålen igennem. Husk når du splejser med en 3 trådet snor skal du hele tiden gå under 2 tråde og du må aldrig vende arbejdet med bagsiden opad. Sæt den næste snor i splejsenålen og splejs igennem. Sørg for at enderne er lige lange.
2. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her. Splejs den første snor igennem den sidste, så du har en splejset trekant. Den hexagonale bund består af sådanne splejsede trekanter så der dannes 6-kantede huller. Sæt nu splejsenålen igennem lige over trekanten (husk hele tiden modsat den foregående splejsning). Splejs en ny snor igennem her.
3. Splejs nu en snor fra den første trekant igennem denne snor.
4. Du har nu 2 trekanter.
5. Drej arbejdet mod uret og splejs igen en ny snor igennem og dernæst en snor fra den sidste trekant. Drej arbejdet så det er nemt at splejse modsat forrige splejsning.
6. Fortsæt på denne måde indtil du har splejset alle 6 snore på 80 cm sammen til en 6 kantet stjerne.
7. Stjernen lukkes ved at splejse en snor fra den første trekant sammen med den sidste. HUSK aldrig at vende arbejdet med den modsatte side opad.
8. Husk at tjekke at alle trekanter i den første stjerne med 6 sider er splejset færdig. 1. omgang er færdig.

Målskema:

Kurv 18 cm i diam. med 5 omgange i bunden og 5 omgange (klip 70 cm) på siden:
 Klip i 4 mm 3-slået flettesnor af papir
 6 stk. á 80 cm (1. omgang)
 6 stk. á 75 cm (2. omgang)
 6 stk. á 70 cm (3. omgang)
 12 stk. á 65 cm (4. og 5. omgang)



Kurv 23 cm i diam. med 6 omgange i bunden og 6 omgange (klip 80 cm) på siden:
 Klip i 4 mm 3-slået flettesnor af papir
 6 stk. á 90 cm (1. omgang)
 6 stk. á 85 cm (2. omgang)
 6 stk. á 80 cm (3. omgang)
 18 stk. á 75 cm (4. og 5. og 6. omgang)

Kurv 28 cm i diam. med 7 omgange i bunden og 7 omgange (klip 95 cm) på siden:
 Klip i 4 mm 3-slået flettesnor af papir
 6 stk. á 100 cm (1. omgang)
 6 stk. á 95 cm (2. omgang)
 12 stk. á 90 cm (3. og 4. omgang)
 18 stk. á 85 cm (5. og 6. og 7. omgang)







Hexagonal

Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoningen på splejsenålen ligger modsat forrige splejsning.



Hexagonal- splejset kurv





9. Bind en snor omkring den midterste stjerne som en markering af midten.
10. 2. omgang (75 cm snore): Sæt splejsenålen igennem lige over en af trekkanterne i den første stjerne og splejs en snor igennem her. Husk midten på snoren ud for midten af den første stjerne. Splejs snoren igennem lige ved siden af, så der opstår en ny trekant.
11. Drej arbejdet og splejs en ny snor igennem. Splejs hver gang trekanten færdig og splejs videre ud til hver side på hver omgang.
12. Splejs 75 cm lange snore i på alle sider af midten.
13. Husk at tjekke at alle trekkanterne er splejset færdige.
14. Splejs nu 3. omgang (70 cm snore) 4. og 5. omgang (65 cm snore) på samme måde. Husk midten på snoren ud for midten af den midterste stjerne. Tjek efter hver omgang at alle trekkanter er splejset færdig og bunden er færdig.
15. Sider: Vend bunden med bagsiden opad. Klip en snor på 80 cm. Splejs snoren igennem den højre snor efter et kryds og lad ca. 8 cm ende hænge. Husk krydsene skal hele tiden være modsat det forrige kryds. Splejs den venstre snor i krydset igennem den vandrette snor og splejs trekanten færdig ovenover den vandrette snor.
16. Fortsæt hen til det næste kryds og gentag de 3 splejsninger omkring den vandrette snor. Bedøm på afstanden om der skal være en eller to snoninger imellem. Fortsæt på denne måde rundt om hele kurven og lad de to ender mødes på indersiden af kurven.
17. Ved hjørnene på den sekskantede bund vil der opstå et 5 kantet hul.
18. Allerede efter 1. omgang står siderne lodrette på kurven.
19. Klip en snor mere på 80 cm og splejs næste omgang på samme måde. Start et nyt sted på kurven ved hver omgang.
20. Splejs på denne måde 5 omgange.





21. Start nu 4 rækker lodret splejsning (mål 5 x omkredsen + 20 cm til kantsnor) og lad startenden blive inde i kurven. Splejs i hver snoning
22. Fortsæt rækkerne med lodret splejsning til der er 4 omgange.
23. Lad resten af kantsnoren ligge uden på kurven. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side under 3 eller 4 snore. Spring over 1 snor og tag den 2. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot.
24. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 1 tråde over mod venstre og splejs den 2. snor igennem.
25. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig.
26. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.
27. Splejs slutenderne ind i kanten både indvendigt og udvendigt.
28. Hæft nu enderne på hexagonalmønsteret inde i kurve. Lad dem gå forbi hinanden. Stik splejsenålen under 2 tråde og splejs igennem. Den ene snor splejses nedad, den anden opad. Klip enderne af.



Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver anden snoning.



Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.



Splejs kurve i andre størrelse ved at klippe snore og splejse efter målskemaet.



Splejset fad

Splejs et dejligt fad 24 x 6 cm i størrelse af 4 mm papirsnor.
Fadet har en splejset bund i hexagonalmønster og faste splejsede sider.
På denne måde bliver fadet meget solid og stabil.
Fadet er her splejset i 2 farver, så der opstår en flot stjerne i bunden.




Sådan gør du

1. Splejsevejledning brødkurv med hexagonal bund 24 x 6 cm: Klip 6 stk. à 60 cm i natur, 6 stk. à 55 cm i en farve, 6 stk. à 50 cm og 18 stk. à 45 cm i natur i 4 mm 3-slået flettesnor af papir.
1. omgang (60 cm snore): Find midten på den første snor (60 cm) og sæt splejsenålen igennem. Husk når du splejser med en 3 trådet snor skal du hele tiden gå under 2 tråde og du må aldrig vende arbejdet med bagsiden opad. Sæt den næste snor i splejsenålen og splejs igennem. Sørg for at enderne er lige lange.
2. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her. Splejs den første snor igennem den sidste, så du har en splejset trekant. Den hexagonale bund består af sådanne splejsede trekantede huller så der dannes 6-kantede huller. Sæt nu splejsenålen igennem lige over trekanten (husk hele tiden modsat den foregående splejsning). Splejs en ny snor igennem her.
3. Splejs nu en snor fra den første trekant igennem denne snor.
4. Du har nu 2 trekanter.
5. Drej arbejdet mod uret og splejs igen en ny snor igennem og dernæst en snor fra den sidste trekant. Drej arbejdet så det er nemt at splejse modsat forrige splejsning.
6. Fortsæt på denne måde indtil du har splejset alle 6 snore på 60 cm snore sammen til en 6 kantet stjerne.
7. Stjernen lukkes ved splejse en snor fra den første trekant sammen med den sidste. HUSK aldrig at vende arbejdet med den modsatte side opad.
8. Husk at tjekke at alle trekantede huller i den første stjerne med 6 sider er splejset færdig. 1. omgang er færdig.



Splejset fad med hexagonal bund





9. 2. omgang (55 cm snore): Sæt splejsenålen igennem lige over en af trekantene i den første stjerne og splejs en farvet snor igennem her. Husk midten på snoren ud for midten af den første stjerne.
10. Splejs snoren igennem lige ved siden af, så der opstår en ny trekant. Drej arbejdet og splejs en ny farvet snor igennem.
11. Splejs videre på denne måde rundt om midterstjernen med de farvede snore.
12. Husk at tjekke at alle trekantene er splejset færdige.
13. Splejs nu 3. omgang (50 cm snore) i af den naturfarvede snor på samme måde. Husk midten på snoren ud for midten af den midterste stjerne. Tjek efter hver omgang at alle trekantene er splejset færdige. Splejs yderligere 4. 5. og 6. omgang (45 cm snore) i med naturfarvet og bunden er færdig.
14. Sider: Vend bunden med bagsiden opad.
15. Stik splejsenålen igennem ca. 8 cm fra den ene ende af den farvede snor. Splejs nu alle ender igennem denne snor (lodret splejsning) enten i hver anden snoning eller i hver snoning, igen under 2 tråde. Pres splejsningerne helt ned til krydsene. Tjek hvilken splejsning der passer til din kurv. Tætheden på snoninger i papirsnoren kan være lidt forskellige. Fortsæt hele vejen rundt og kurven vil blive samlet. Længden på sidesplejsningen skal passe til bundens sider.
16. Fortsæt 9 - 10 omgange ialt og pres siderne op i lodret. Hæft startenden ned under inde i kurven.
17. Lad snoren som du har splejset siderne med ligge uden på kurven. Stik splejsenålen op langs en af snorene på venstre side under 3 - 4 omgange. Spring over 1 eller 2 snore og tag den 2. eller 3. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot.
18. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen tråde over mod venstre og splejs den snoren igennem.
19. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig. Splejs slutenderne ind i kanten.
20. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.




Lodret splejsning

Lodret splejsning i hver anden snoning.




Lodret splejsning

Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.



Hexagonal

Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoningen på splejsenålen ligger modsat forrige splejsning.



Hexagonal splejset kurv/taske


Splejs en kurv/taske i hexagonalt mønster i 4 mm papirgarn. Kurven kan splejses i alle farver og være til glæde i mange år.

Størrelse D: 28 cm. H: 18 cm

Størrelse kan variere alt efter hvor løst du splejser.

Sådan gør du

1. Splejsevejledning hexagonal splejset kurv/taske: 1. omgang (100 cm snore): Find midten på den første snor (100 cm) og sæt splejsenålen igennem. Husk når du splejser med en 3 trådet snor skal du hele tiden gå under 2 tråde og du må aldrig vende arbejdet med bagsiden opad. Sæt den næste snor i splejsenålen og splejs igennem. Sørg for at enderne er lige lange.
2. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her. Splejs den første snor igennem den sidste, så du har en splejset trekant. Den hexagonale bund består af sådanne splejsede trekanter, så der dannes 6-kantede huller. Sæt nu splejsenålen igennem lige over trekanten (husk hele tiden modsat den foregående splejsning). Splejs en ny snor igennem her.
3. Splejs nu en snor fra den første trekant igennem denne snor.
4. Du har nu 2 trekanter.
5. Drej arbejdet mod uret og splejs igen en ny snor igennem og dernæst en snor fra den sidste trekant. Drej arbejdet så det er nemt at splejse modsat forrige splejsning.
6. Fortsæt på denne måde indtil du har splejset alle 6 snore på 100 cm sammen til en 6 kantet stjerne.
7. Stjernen lukkes ved at splejse en snor fra den første trekant sammen med den sidste. HUSK aldrig at vende arbejdet med den modsatte side opad.
8. Husk at tjekke at alle trekanter i den første stjerne med 6 sider er splejset færdig. 1. omgang er færdig. Bind en snor omkring den midterste stjerne, som en markering af midten.
9. 2. omgang (100 cm snore): Sæt splejsenålen igennem lige over en af trekanterne i den første stjerne og splejs en snor igennem her. Husk midten på snoren ud for midten af den første stjerne. Splejs snoren igennem lige ved siden af, så der opstår en ny trekant.
10. Drej arbejdet og splejs en ny snor igennem. Splejs hver gang trekanten færdig og splejs videre ud til hver side på hver omgang.







Målskema:

Kurv 30 cm i diam. med 7 omgange i bunden og 7 omgange (klip 115 cm) på siden + kant foroven.
Bund:
 Klip i 4 mm 3-slået flettesnor af papir til bund
 12 stk. á 100 cm (1. og 2. omgang)
 12 stk. á 95 cm (3. og 4. omgang)
 18 stk. á 90 cm (5. 6. og 7. omgang)
 Splejses i hexagonalflet.
Sider:
 7 omgange (klip 115 cm)
Kant:
 2 omgange lodret splejsning i hver anden snoning
 1 hold kryds
 4 omgange lodret splejsning i hver anden snoning
 Spring over 2 tråde i kanten.




Hexagonal- splejset kurv/taske





11. Splejs 95 cm lange snore i på alle sider af midten.
12. Husk at tjekke at alle trekkanter er splejset færdige.
13. Splejs nu 3. og 4. omgang (95 cm snore) 5. 6. og 7. omgang (90 cm snore) på samme måde. Husk midten på snoren ud for midten af den midterste stjerne. Tjek efter hver omgang at alle trekkanter er splejset færdig og bunden er færdig.
14. Sider: Vend bunden med bagsiden opad og bøj snorene op i 90 grader. Klip en snor på 115 cm. Splejs snoren igennem den ene snor efter et kryds og lad ca. 8 cm ende hænge. Husk krydsene skal hele tiden være modsat det forrige kryds. Splejs den anden snor i krydset igennem den vandrette snor og splejs trekanten færdig ovenover den vandrette snor.
15. Fortsæt hen til det næste kryds og gentag de 3 splejsninger omkring den vandrette snor. Bedøm på afstanden om der skal være en eller to snoninger imellem. De sekskantede huller skal blive lige store. Fortsæt på denne måde rundt om hele kurven og lad de to ender mødes på indersiden af kurven.
16. Ved hjørnerne på den sekskantede bund vil der opstå et 5 kantet hul.
17. Allerede efter 1. omgang står siderne lodrette på kurven.
18. Klip en snor mere på 115 cm og splejs næste omgang på samme måde. Start et nyt sted på kurven ved hver omgang. Splejs på denne måde 7 omgange.
19. Start nu rækker med lodret splejsning og lad startenden (8 cm) blive inde i kurven. Afprøv over ca. 10 cm om du skal splejse i hver eller i hveranden snoning. Det er vigtigt at denne række kommer til at passe så kurvens sider bliver lodret. Snoningerne i specielt de farvede snore kan have forskellige længder, så det er en god idé at afprøve om den lodrette splejsning skal være i hver anden snoning eller i hver snoning eller evt. skifte imellem en splejsning i hver anden og en i hver.
20. På den brune taske er de lodrette splejsninger splejset i hver snoning. På den lyse taske er de i hver anden snoning.

21. Splejs 2 omgange og lad en ende hænge inden i kurven.
22. Splejs nu kryds med snorene parvis hele vejen rundt. Sæt splejsenålen igennem en snor og splejs snoren til venstre igennem.
23. Splejs igen rækker med lodret splejsning i hver anden snoning i alt 4 omgange. Klip ikke snoren af men lad den ligge udvendig på kurven.
24. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side under 4 snore. Spring over 2 snore og tag den 23. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot.
25. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 2 tråde over mod venstre og splejs den 3. snor igennem.
26. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig.
27. Splejs slutenderne ind i kanten både indvendigt og udvendigt. Hæft nu enderne på hexagonalmønsteret inde i kurve. Lad dem gå forbi hinanden. Stik splejsenålen under 2 tråde og splejs igennem. Den ene snor splejses nedad, den anden opad. Klip enderne af.
28. Kurven er nu færdig til at montere hanke på ved hjælp af nitter.
29. Hankene stikkes under kanten i rækken med kryds. Her er der 4 huller imellem hankene i hver side.



Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver anden snoning.




Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.






Hexagonal splejset taske

Splejs denne dejlige taske i voks og sæbebehandlet papirsnor med hexagonalmønster op ad siderne. Taske og opskrift af Ida Nielsen fra Gråsten.



Sådan gør du

1. Stor splejset taske i hexagonal mønster. Taskestørrelse 40 x 14 x 27 cm
Klip 32 snore a' 110 cm, 10 snore a' 135 cm.
Splejs i en vandret splejsning 24 korte snor på 1 lang snor og gentag den vandrette splejsning med 1 langsnor, så de ligger parallelle med 2 snoninger i mellem. De danner midten af bunden.
Splejs en omgang lodret splejsning rundt om disse første 2 rækker i en firkant, vær obs. på korte og lange snore og på at hjørnerne skal være ens.
Splejs en omgang vandret splejsning, vær obs på hjørnerne der skal være ens. Gentag de 2 omgange med lodret og vandret splejsning og bunden er færdig.
2. Klip 4 snore a' 55 cm til ekstra snore i hjørnerne.
3. Splejs nu 6 omgange lodret splejsning omkring bunden.
4. Efter første omgang splejses de 4 ekstra snore ind i hvert sit hjørne.
5. Klip 10 snore a' 120 cm. Splejs først kryds hele vejen rundt. Splejs nu 10 omgange hexagonal. Se på de foregående sider hvordan.
Splejs 4 omgange lodret splejsning i hver anden snoning og afslut med at splejse snorene ned på højre side, med en medfølgende snor inde i buerne. Klip enderne af. Se kanten på foregående side. Sæt læderhanke på.



Hexagonal splejset taske



Vandret splejsning
Stik splejsenålen under 2 tråde.



Lodret splejsning
Lodret splejsning i hver anden snoning.




Diagonal splejset taske

Mange har eftersøgt større udgaver af en diagonalsplejset taske. Så er opskriften til tasken i 2 størrelser Bund: 10 x 28 cm. H: 18 cm. Bund: 12 x 25 cm. H: 18 cm.

Splejs tasken i voks- og sæbebehandlet papirsnor eller i ubehandlet i en farvet snor. Der går ca. 95 m snor til tasken.


Sådan gør du

1. Klip 72 snore á 1,20 cm i 4 mm 3-slået papirsnor. Splejs bunden i skaktern 3-3 med 12 tern på hver led. Start ud fra midten.
2. Marker hjørnerne 3 tern inde på siderne til tasken 10x28x18 cm og 4 tern inde til taske 12x25x18 cm
3. Fjern en klemme af gangen og splejs hjørnet. Stram hjørnet godt op.
4. Splejs alle 4 hjørner. Marker bundens sider ved at klemme arbejdet sammen fra hjørne til hjørne.



3 x 9 tern diagonalt 10 x 28 cm. Højde 18 cm.
4 x 8 tern diagonalt 12 x 25 cm. Højde 18 cm.





5. Splejs nu videre op ad siderne. Først omkring hjørnerne, så kurven er lige høj hele vejen rundt.
6. Splejs til den ønskede højde, men sørg for at der er mindst 12 cm tilbage til at splejse kant med. Efter at de sidste tern er splejset skal mellemrummet imellem de øverste tern fyldes ud med 2 og 1 splejsning, så alle snorekryds er ens foroven og kanten lige.
7. **Dobbeltkant:** Klip en snor som er 6 gange omkredsen på kurven til kantsnor. Start 2 1/2 gange omkredsen ind på snoren ved et hjørne og splejs hver anden snor fra kurven igennem hver anden snoning hele vejen rundt.
8. Klem kantsnoren så tæt ned til kurvens øverste kant som muligt. Splejs hen forbi starten så omgangen er samlet. Sørg for at startenden er indvendig i kurven.
9. Den anden halvdel af snorene sidder nu fri af kanten indvendigt.
10. Splejs nu disse indvendige snore igennem kantsnoren som ligger indvendig i kurven. Igen igennem hver anden snoning. Splejs 2 omgange i kantsnoren indvendigt. Pres de 2 omgange så tæt ned på kanten af kurven som muligt.
11. Hæft enden på snoren ned og klip af.
12. **Kant indvendig:** Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side. Spring over en snor mod venstre og splejs næste snor igennem.
13. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt indvendigt i kurven. Klip alle ender tæt af indvendigt.
14. Fortsæt nu med at splejse kanten færdig udvendig. Splejs igennem kantsnoren 3 omgange.
15. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side igennem de 2 nederste rækker. Spring over 2 snore og tag den 3. mod venstre og splejs den igennem.
16. Fortsæt hele vejen rundt. Splejs enden på kantsnoren ned imellem den indvendige og udvendige kant og klip af.
17. Klip alle ender af i den længde du ønsker. Den brede dobbeltkant er færdig og tasken en god stabilitet.
18. Monter en læderrem som hank. Den kan syes fast eller nittes fast.

Splejsning grundteknikker



Vandret splejsning. Stik splejsenålen under 2 tråde.



Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.



Splejsning i skaktern med 3 rækker i ternene. Splejs i hver snoning og skift i tern mellem vandrette og lodrette splejsninger.









Splejset kræmmerhus

Splejs dekorative kræmmerhuse til døren eller væggen i tiden op til jul i 4 mm papirsnor.
Splejs i rød og natur eller ensfarvet.
Lille kræmmerhus 20 cm i højde.
Stort kræmmerhus 30 cm i højde.

Splejsevejledning – kræmmerhus

1. Klip til kræmmerhus 5x5 tern (20 cm) 30 stk. á 35 cm i de ønskede farver.
Klip til kræmmerhus 7x7 tern (30 cm) 42 stk. á 40 cm i de ønskede farver.
Start nu splejsede skaktern med 3 rækker i hver tern. Skift imellem vandret splejsning og lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning. Husk ved 3 trådet snor splejses altid under 2 tråde, så der bliver en forside og en bagside. Sæt splejsenålen igennem midt på 3 snore og splejs igennem her.
2. Splejs 3 snore ind modsat. Bind en afmærkning fast midt på det første tern til at markere midten. Husk at enderne er lige lange ud til alle 4 sider.
3. Fortsæt på denne måde. Husk at sætte splejsenålen igennem alle 3 snore på en gang, når du splejser nye tern.
4. Fortsæt på denne måde med hele tiden at splejse nye tern ind ud fra midten. Splejs færdig med 5 eller 7 tern på hvert led.
5. Tag et stykke snor (3 x omkredsen + 30 cm) og start ca. 8 cm inde med at splejse alle enderne igennem hver snoning, lodret splejsning. Start i et hjørne.
6. Fortsæt rundt og lad anden omgang gå over startenden. Splejs alle enderne på en side igennem og pres dem derefter ned på plads med splejsenålen. Splejs 3 omgange og pres omgangene tæt sammen.
7. Form et øje på snoren fra kanten og splejs den igennem de 3 kantrækker i hjørnet.
8. Lad den gå venstre rundt om øjet og splejs den igennem næste række i kanten. Klip enden tæt af.
9. Hæft startenden ind under en række på bagsiden. Klip enden tæt af.
10. Klip nu alle enderne af i 1 - 1,5 cm længde på de 2 sider omkring ophængsøjet.



Lodret splejsning




Lodret splejsning i hver snoning. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.

Skaktern 3 - 3

Splejsning i skaktern med 3 rækker i ternene. Splejs i hver snoning og skift i tern mellem vandrette og lodrette splejsninger.

Splejset kræmmerhus







11. Bøj de 2 andre sider imod hinanden. Husk retsiden ud af på kræmmerhuset. Tag skiftevis en ende fra den ene side og fra den anden side og splejs dem igennem de 3 kantrækker på den modsatte side. Stram siderne så tæt på hinanden som muligt.
12. Fortsæt på denne måde ned ad forsiden på kræmmerhuset.
13. Den sidste snor vender bare lige rundt og splejses igennem, så spidsen dannes.
14. Klip alle ender tæt af og kræmmerhuset er færdigt.

Kræmmerhus 7x7 tern (30 cm)

Kræmmerhus 5x5 tern (20 cm)



Splejesæt

Splejsning er ligesom at have et strikketøj. Splejs lidt hver dag og pludselig er kurven tasker eller fadet færdig. Køb et splejesæt og kom i gang. Splejsenål på 5 mm er ikke inkluderet i sættene. Bestil dem nemt på www.tempa.dk under kurvefletning. Vejledning medfølger.



Splejesæt til splejset kurv..... 70,00 kr.



Splejesæt til kurv/taske i 4 mm papirsnor. Splejset i hexagonal mønster.165,00 kr.



Splejesæt 5-kantet brødkurv med hexagonal mønster på siden.....70,00 kr.



Splejesæt til splejset taskenet.....190,00 kr.

Splejesæt til diagonalsplejset taske.....125,00 kr.



I bogen "Flet i forvandling" finder du 24 sider med splejseopskrifter på kurve og tasker.

"Flet i forvandling"

Flet i forvandling, Fra fortid over nutid til fremtid indeholder et væld af historier og opskrifter til kurve. 256 sider af Else Marie Pedersen 4030229,- kr.




Splejs omkring sten 1

Flotte strandsten er populære som dekoration. Splejs en 5-kantet stjerne (et pentagram) i papirgarn 2 - 3 mm og splejs det fast på en flot sten. Nettet som pentagrammet danner omkring stenen kan anvendes som udgangspunkt for forskellige typer dekorationen på stenen. Træk tyndt peddigrør, papir- eller jutegarn i som blomst/tyrkerknob. Sæt en flot muslingeskal fast under under stjernen, sæt 2 flotte grene fast eller træk en cirkelform i omkring midten af 5-kanten. Anvend de færdige sten alene som dekoration, læg dem i en dekoration anvend dem som små værtindegaver.


Sådan gør du

1. Start med at splejse en 5-kant i 2,5 - 3 mm 2-slået papirgarn. Anvend en 5 mm splejsenål, så er det nemmest at splejse 5-kanten fast om stenen. Klip 5 stk. papirgarn som mindst er 10 cm længere i hver ende når du måler omkring stenen.
2. Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Sæt det næste stykke i splejsenålen og splejs igennem.
3. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i tredje snoing efter midten. Splejs en ny snor igennem her.
4. Sæt igen splejsenålen igennem den snor, som lige er trukket i og splejs den første snor igennem, så de 3 snore danner en trekant. Husk 2 snoinger imellem splejsningerne hver gang og husk at splejsninger altid er modsatte vej af den forrige. Kontroller hele tiden at enderne bliver lige lange.
5. Splejs en ny snor igennem på højre side af spidsen, igen 2 snoinger imellem.
6. Sæt igen splejsenålen igennem den snor, som lige er trukket i og splejs en snor fra den første trekant igennem, så der dannes en ny trekant.
7. Splejs nu den sidste snor igennem over den første trekant.
8. Splejs nu 5-kanten som dannes i midten sammen. Kontroller at siderne i 5-kanten bliver lige store.
9. Splejs de 3 sidste trekanter færdige.
10. 5-kanten med spidser er færdig.
11. Læg den 5-takkede stjerne oven på stenen.
12. Læg de første 2 ender fra en spids rundt om kanten af stenen og sæt fast med tape på kanten. Fortsæt med de næste ender og stram efterhånden stjernen fast over stenen.



Splejs omkring sten






13. Alle ender er sat fast med tape på stenens kant.
14. Nu skal alle ender splejses fast på bagsiden af stenen. Klip et stykke garn på 65 cm. Dette stykke skal danne en cirkel på bagsiden af stenen, hvor enderne splejses fast. Start med at splejse den første ende igennem ca. 18 cm inde fra den ene ende.
15. Fortsæt med den næste ende. Læg garnstykket i den bue som det skal danne og se hvor den næste ende skal splejses igennem.
16. Fortsæt på denne måde så cirklen dannes.
17. Fortsæt på indersiden af startenden med anden omgang.
18. Sørg for at anden omgang ligger tæt på første omgang rundt i cirklen.
19. Afslut de 2 omgange ved at slutte ved den samme ende som starten.
20. Tag nu startenden som ligger yderst og splejs den igennem alle ender lige uden for de 2 omgange i cirklen. Stram enden godt og splejs så tæt på cirklen som muligt.
21. Forsæt og splejs igennem alle ender rundt om cirklen.
22. Sæt splejsenålen igennem de 2 inderste omgange langs en ende. Spring over en ende til venstre for nålen og tag nr. 2 og splejs denne igennem så den låses i en bue.
23. Sæt splejsenålen igennem ved den næste ende mod højre og splejs nr. 2 ende til venstre igennem. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.
24. Splejs til sidst på startende og slutende på snoren som danner cirklen ned i cirklen.
25. Klip alle ender af. Den splejsede 5 takkede stjerne sidder nu godt fast på stenen og er flot både på bagside og forside. Klar til at trække en blomst, en cirkel eller andet i.



Med 1,5 mm peddigrør kan du lave en blomst/knob med 4 - 5 omgange.



Stik 2 pinde ind under stjernen som en nem afslutning.



- Sådan gør du - blomst/tyrkerknob**
1. Blomst/tyrkerknob: Bestem hvor mange omgange du vil have i blomsten/tyrkerknobet. Klip 45 cm snor/garn/peddigrør(1,5 mm) pr. omgang du ønsker. Start nu blomsten/knobet langs indersiden af en af spidserne i stjernen. Lad snoren gå i en bue (så stor som du ønsker) over den første snor og under den næste og ned langs den næste spids på indersiden.
 2. Anvend splejsenålen. Snoren går hele tiden over under.
 3. Fortsæt over og under i den næste spids.
 4. Drej stenen og lav den næste bue på samme måde.
 5. Fortsæt på denne måde rundt om stjernen.
 6. Derved dannes de 5 buer i blomsten/knobet.
 7. Tjek at buerne er lige store.
 8. Følg nu buerne indvendigt rundt i næste omgang.
 9. Sørg hele tiden for at snorene ligger tæt ved siden af hinanden. Hvis du anvender 1,5 mm peddigrør så pas på ikke at knække røret du trækker i, sørg for at det hele tiden er vådt.
 10. Afslut ud for starten og gem enden imellem sten og blomst. Her er 3 omgange snor trukket i, så ligner det mere en tæt blomst.
 11. Giv evt. hele stenen en vandbaseret lak.



Træk papirgarn eller peddigrør rundt om 5-kanten i midten op og ned i stjernespidserne.



Ved at trække 3 mm jutegarn i stjernen opstår der en flot blomst.

Find flotte skaller ved stranden og læg dem under den splejsede stjerne inden du splejser den fast omkring stenen.



Splejset taskenet

Splejs en lækker rummelig taske omkring bambushanke af 4 mm papirsnor. Tasken startes omkring hankene og samles fornedet.


Vælg imellem at anvende runde eller halvrunder hanker.

Tasken med de runde hanker får en mere buttet form.

En dejlig taske til det splejseprojekt du er i gang med.

Sådan gør du

1. Klip 50 stk. snor på 95 cm samt en snor på 180 cm. Læg snoren på 180 cm langs med den ene bambushanke og splejs nu snorene fast omkring bambushanken og snor. Læg snorene omkring så midten er ved hanken. Sæt splejsenålen igennem den forreste snor og splejs den bagerste snor igennem. Husk at sætte splejsenålen under 2 tråde i snoren. Splejs 15 snore fast på hanken.
2. Splejs 10 snore fast på snoren som var sammen med hanken og videre 15 snore på den anden hank sammen med snoren på 180 cm og til sidst 10 snore på den lange snor.
3. Saml nu det hele til en cirkel ved at trække snoren på 180 cm igennem splejsningerne rundt om hanken i modsatte ende. Anvend splejsenålen og splejs under 6 - 8 snore. Afstanden imellem hankene skal være ca. 17 cm. Lad enderne på den lange snor hænge til senere.
4. Splejs nu kryds i net ved at splejse snorene sammen 2 og 2 i hver snoning.
5. Tag en snor fra hver side og splejs sammen. Husk under 2 tråde.
6. Vend arbejdet for hver omgang, så krydsene bliver modsat for hver omgang.
7. Splejs videre i net hvor du hele tiden sætter splejsenålen igennem den næste snoning. Fortsæt indtil tasken måler ca. 20 cm i højde og der er mindst 15 cm tilbage af snorene til at splejse bund med.
8. Start en lodret splejsning i hver snoning evt. med en anden farve. Start ud for et hjørne af hvor du ønsker bunden, 8 eller 12 snore i bredden. På den brune taske er bunden 8 snore bred. På den lyse taske er bunden 12 snore bred.





Splejset net

HUSK altid når du splejser net at tjekke at krydsene med splejsningerne er modsat for hver omgang. Tjek når du sætter splejsenålen igennem at sno-ningen på splejsenålen ligger modsat forrige omgang.






Lodret splejsning

Lodret splejsning i hver snoning. Stik splejsenålen under 2 tråde. Den sidste snoning i hver splejsning går igen i den næste splejsning.



Splejset taskenet





9. Splejs 2 omgange lodret splejsning.
10. Fortsæt med at splejse lodret over bredden på bunden, her 8 snore til endeklapper. Gentag i modsatte ende af bunden. Splejs frem og tilbage og vend så tæt som muligt i siderne.
11. Lad den yderste snor i hver side være samt en snor i midten. Splejs de andre snore ned under 3 rækker. Klip enderne af på de snore som er lukket af.
12. Splejs nu lodret på sideklapperne. Splejs 6 rækker hvis bunden er 8 snore i bredde, splejs 8 rækker hvis bunden er 12 snore bred. Splejs enderne ind på bagsiden.
13. Træk nu enderne på den 180 cm lange snor rundt langs snoren og hankene foroven, så der bliver en dobbelt snor rundt foroven overalt. Hæft enderne ind i splejsningen på indersiden.
14. Splejs evt. en kontrastfarve i rundt langs kanten foroven.
15. Træk evt. mønstre i taskens sider.
16. Bøj endeklapperne ind i tasken og bøj siderne ind over. Splejs nu skiftevis en snor fra den ene side under 3 rækker på modsatte side og omvendt.
17. Fortsæt på denne måde og træk bunden sammen, så der højst er 2 cm imellem siderne.
18. Hele bunden er splejset sammen.
19. Klip enderne af.
20. Træk de 3 snore som sidder på endeklapperne igennem bunden med splejsenålen.
21. Splejs dem under 3 tråde i bunden, så endeklapperne holdes på plads.
22. Tvin et stykke snor op og sy evt. enderne på bunden sammen. Taske med runde bambushanke får en mere buttet facon end hvis du anvender halvrunde hanke. Jo breddere bund jo mindre buttet.



Splejset Firkløverknude



Splejset Firkløverknude

I efteråret 2022 bestemte jeg mig for at prøve at splejse de knudebunde som er beskrevet i hæftet "Knudebunde" fra 2021.

Ved disse bunde kan man ikke altid give en præcis opskrift, nogle gange skal man vurdere ud fra muligheder og ønsker om det færdige udseende.


En spændende udfordring til dem som har splejset før og gerne vil have nye udfordringer.

Snorelængde

Firkløverknuden samles af 4 bundter snore (4 stk i hvert bundt) i 4 mm papirsnor. Klip snore i ca. 75 cm længde (alt efter hvor stor du ønsker kurven). Læg knuden op efter pkt. 1 - 6.


Sådan gør du

1. Klip 16 snore og læg knuden løst op efter diagrammet på næste side. Snorene kan godt være meget vilde og ikke så nemme at holde styr på. Spray dem med lidt vand fra en forstøver, så er det nemmere at holde styr på knuden. Anvend frysestrips undervejs til at holde knuden sammen.
2. Træk knuden så meget sammen som muligt og sørg for at alle ender er lige lange. Sørg for at snorene ligger pænt ved siden af hinanden og sæt frysestrips på i midten, så de holdes på plads.
3. Nu skal alle enderne splejses igennem buerne yderst på bunden, så de fordeles jævnt. Start med en i hver side af et bundt og fordel afstanden imellem.
4. Her er alle snore splejset igennem buerne hele vejen rundt. Prøv at fordele afstanden inden du splejser dem igennem. Nogle gange kan det være nødvendigt at flytte den første snor, som blev splejset igennem alle snore i buerne, for at få ca. samme afstand.
5. Start nu med at splejse omgange omkring bunden. Her passer det med at splejse igennem hver anden snoning. Flet de antal omgange du ønsker. Her er splejset 2 omgange. Hæft enderne på snorene ind på bagsiden.
6. Splejs nu 2 omgange kryds af snorene parvis hele vejen rundt om bunden. Retsiden opad.
7. Splejs nu alle snore igennem en ny snor i hver anden snoning fra bagsiden, så kurven dannes. Splejs i alt 4 - 5 omgange. Klem dem tæt sammen. Her er valgt at splejse under en snor på ydersiden med 2 snoninger imellem.
8. Splejs nu kant. Stik splejsenålen op langs en af snorene på venstre side igennem alle rækker i kanten. Splejs snoren til venstre igennem her, så den kommer til at ligge i en bue.
9. Fortsæt hele vejen rundt og buerne vil ligge flot rundt langs kanten. Klip enderne af tæt på kanten



Firkløverknude

Firkløverknuden samles af 4 bundter snore i (4 stk i hvert bundt) i 4 mm papirsnor. Klip snore i ca. 75 cm længde (alt efter hvor stor du ønsker kurven). Læg knuden op efter pkt. 1 - 6.



1. Del stagerne i 4 bdt. á 4 stager. Form en bue (ca. 12 i længde) på det første bundt (grøn) hvor enderne som kommer oppe fra ligger øverst. Hold bue på plads med en frysestrip eller bind en snor omkring.

2. De næste 4 stager (orange) skal i en ny bue gå over den første bue så rundt mod venstre og under, over og under. Træk bue til så den har samme størrelse som den første.

3. De næste 4 stager (lyse) skal i en ny bue gå under nr. 2 bue så rundt mod top under og videre over og under. Træk bue til så den har samme størrelse som de 2 første.

4. De sidste 4 stager skal i en ny bue gå over den tredje bue så rundt mod bunden over 3. og 2. bue og videre under, over og under i den første bue og dens ender. Dernæst under, over og under den tredje bue. Træk bue til så den har samme størrelse som de første.

5. Fjern frysestripsen og ret nu røerne i buerne, så de ligger fladt ved siden af hinanden. Sørg for at du har lige lange stageender alle steder.

6. Træk evt. 2 stager mere i alle 4 buer. Det er flot at trække den samme farve i yderst alle steder. Træk knuden sammen så meget som du ønsker, men ikke mere end røerne nemt kan ligge fladt ved siden af hinanden alle steder.

Splejset pentagrambund



I efteråret 2022 bestemte jeg mig for at prøve at splejse de knudebunde som er beskrevet i hæftet "Knodebunde" fra 2021.

Her kommer anvisning på den første som er en pentagrambund (5 takket stjerne). Ved disse bunde kan man ikke altid give en præcis opskrift, nogle gange skal man vurdere ud fra muligheder og ønsker om det færdige udseende.

En spændende udfordring til dem som har splejset før og gerne vil have nye udfordringer.

Sådan gør du

1. Klip 10 snore á 60 - 70 cm i 2 farver, 20 snore i alt. Saml snorene i 5 bundter med 2 af hver farve med en elastik i hver ende.
2. Læg snorene op til starten på en femtakket stjerne.
3. Saml nu stjernen med frysestrips/snor, hvor snorene ligger som du ønsker.
4. Når du har hele stjernen, så kontroller at siderne på fremkanten i midten er ca. 2,5 cm og at alle ender på snorene er lige lange.
5. Splejs den snor som ligger inderst i bundterne igennem den snor som er inderst i bundtet som ligger nederst i hvert kryds uden for femkanten.
6. Gentag ved alle 5 kryds uden for femkanten.
7. Snoren skal nu splejse igennem de resterende 3 tråde i det underste bundt. Hold snoren hen over for at se hvor du skal splejse igennem.
8. Stik nu splejsenålen igennem alle 3 snore på en gang og splejs snoren igennem.
9. Gentag ved de andre kryds.
10. Nu kan du fjerne frysestripsene og elastikkene på enderne, da pentagrammet er låst fast. Splejs nu de andre snore fra det nederste bundt igennem. Se hvor ved at lægge snorene i en bue.
11. Fortsæt på denne måde med de andre snore, hvor det hele tiden er snorene fra det underste bundt som splejse igennem det øverste bundt.
12. Gentag ved alle 5 spidser.



Bogen knudebunde af
Peddigør/rattan
af Else Marie Pedersen 28 sider.
7089.....50,- kr.











Splejset Pentagrambund




Pentagram, 5-takket stjerne rent historisk:

Mennesker har op igennem historien troet at stjernen kunne beskytte mod onde ånder når den blev placeret over døren med en spids opad. I gamle keltiske mønstre finder man ofte den 5-takkede stjerne (pentagram) anvendt sammen med de kendte keltiske mønstre.


Stjernens 5 spidser har hver deres betydning. Når en spids vender opad symboliserer den det åndelige og de 4 andre takker repræsenterer elementerne luft, vand, jord og ild. Pentagrammet kan også symbolisere den menneskelige stjerne, vores krop med udstrakte arme og ben og vores fem sanser.



13. Snorene skal nu splejse videre ud på samme måde, hvor du hele tiden vurderer, hvor de skal gå igennem, så de kommer til at ligge rigtigt i buerne videre ud i bunden. Det er stadig de samme snore som går igennem de andre.
14. Fortsæt på denne måde rundt om hele fadet de omgange som du ønsker alt efter hvilken størrelse fadet skal have.
15. Når du er ude hvor du ønsker, så kontroller at siderne er lige brede, altså lige mange splejsninger alle steder.
16. Tag nu en lang snor og splejs alle snore igennem den. Du må selv vurdere hvor tæt på bunden du vil lave splejsningerne og hvor langt imellem der skal være. På det sorte/natur fad er det igennem hver anden snoning tæt på bunden.
17. Derved bliver det færdige fad rundet op ad siderne.
18. På det grønne/natur fad er splejsningerne i hver tredje snoning lidt længere ude og derved bliver bunden flad.
19. Splejs 3 - 4 omgange og pres dem tæt sammen. Her er 4 omgange.
20. Nu skal kanten afsluttes udefra.
21. Sæt splejsenålen op nedefra igennem 3 omgange på højre side af en splejsning. Spring over 1 snor mod højre og tag den næste snor og splejs ned i en bue. Snoren som de øverste omgange er splejset med går med rundt under buerne. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.
22. Afslut så kanten bliver ens hele vejen rundt. Snoren som ligger under buerne ligger dobbelt et lille stykke som afslutning.
23. Klip alle ender af tæt på kanten.
24. Den færdige splejsede lile kurv med den dekorative stjerne i bunden.
25. På siden på den grønne/natur kurv er der efter den helt flade bund splejset kryds hele vejen rundt. Dernæst er der splejset 5 omgange tæt på hinanden. Bedøm hvor langt du vil have mellem splejsningerne alt efter hvor skrå siden skal være. Til sidst er enderne splejset ned i kanten ved snoren lige ved siden af.
26. Den færdige kurv fra bunden.



Bogen knudebunde af Peddigør/rattan af Else Marie Pedersen 28 sider. 7089.....50,- kr.



Splejset Tatzakurv

I efteråret 2022 bestemte jeg mig for at prøve at splejse de knudebunde som er beskrevet i hæftet "Knodebunde" fra 2021.

Her kommer anvisning på en tatta bund, hvor siderne splejses.

Ved disse bunde kan man ikke altid give en præcis opskrift, nogle gange skal man vurdere ud fra muligheder og ønsker om det færdige udseende.



En spændende udfordring til dem som har splejset før og gerne vil have nye udfordringer.

Snorelængde

4 snore i bdt. – 24 snore á 85 cm i 2 farver (brun og natur)
5 snore i bdt. – 30 snore á 90 cm. 18 snore i en farve (natur)
og 12 snore i en anden farve (sort)

Sådan gør du


1. Splejset kurv med Tatta bund i natur/brun: Klip de 24 snore á 85 cm i 2 farver. Saml snorene i 6 bundter med 2 af hver farve med en elastik i hver ende. Spray snorene let fugtige, da de godt kan være meget livlige at arbejde med ellers, når du lægger stjernen op.
2. Læg snorene op til starten på en 6 - takket stjerne efter anvisningen side 31. Saml nu stjernen med frysestrips/snor, hvor snorene ligger som du ønsker. Siderne i sekskanten skal indvendig være ca. 6 cm.
3. Lav nu Tatzabunden efter grundteknikken side 31.
4. Pas på når du trækker bunden sammen at trække i begge ender, så du har lige lange ender alle steder. Hvis nogle bliver kortere er det nemt at trække den lange ende over, så du får lige lange ender.
5. Nu skal enderne splejses igennem buerne yderst på bunden. Først splejser en af de midterste snore i hvert bundt igennem alle 4 snore i buen som de går over eller under. Gentag ved alle bdt. hele vejen rundt.
6. Splejs nu de 3 andre snore fra hvert bdt. igennem den yderste snor i buerne. Afstanden skal fordeles, så enderne kommer til at have ca. samme afstand rundt om bunden.
7. Nogle gange kan det være nødvendigt at flytte den første snor, som blev splejset igennem alle snore i buerne, for at få ca. samme afstand. Gentag hele vejen rundt.
8. Start nu med at splejse kryds på snorene 2 og 2.



Bogen knudebunde af
Peddigrør/rattan
af Else Marie Pedersen 28 sider.
7089.....50,- kr.

Splejset Tatzakurv














9. Gentag hele vejen rundt om bunden.
10. Splejs en omgang kryds mere som er modsat. Stik nu splejsenålen igennem alle 3 snore på en gang og splejs snoren igennem.
11. Vend bunden med bagsiden opad. Tag nu en snor direkte fra rullen og splejs alle snore igennem den. Du må selv vurdere hvor tæt på bunden du vil lave splejsningerne og hvor langt imellem der skal være. På dette fad passede det igennem hveranden snoring.
12. Fortsæt med at splejse omgange som presses tæt sammen. Fadet vil efterhånden danne facon. På dette fad er der splejset 8 omgange.
13. Nu skal kanten afsluttes udefra. Bøj en ende bagom snoreenden lige til højre og splejs enden ned under de 4 nederste rækker på siden. gentag hele vejen rundt.
14. Klip enderne af tæt på den nederste omgang.
15. Det færdige fad er både dekorativt stående og på væggen som dekoration.
16. Kanten kan varieres. Her er snorene splejset ned uden at gå bagom som giver mere bløde buer.
17. På det sorte/natur fad er kanten splejset således: Sæt splejsenålen op nedefra igennem 4 omgange på højre side af en splejsning. Splejs snoren lige ved siden af igennem her. Snoren som de øverste omgange er splejset med går med rundt under buerne. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.

Grundteknik i oplægning af en flad Tatzabund

Sådan gør du

1. Grundteknik Tatza: Læg nu bundterne så de danner en 6-kant. Læg det første bdt. (blå) og læg det næste bdt. (sort) oven på det blå.
2. Læg det næste bdt. (natur) oven på det sorte og dernæst det næste bdt. (turkis) oven på det natur.
3. Fortsæt med de 2 sidste bdt. (grøn og brun).
4. Tag enden på det sidste bdt. (brun) og læg det neden under det første bdt. (blå).
5. Lås bundterne udenfor 6-kanten, så alle bdt. går over og under.
6. Ret 6-kanten til og sørg for at rørene ligger ved siden af hinanden i grupper i alle bundterne. Kanterne på 6-kanten indvendig skal være 4 - 6 cm. Træk i bdt. som ligger underst i de yderste trekantede, så længden er 2/5 af den samlede stagelængde målt ud fra midten (røde afmærkninger). Lås 6-kanten med frysestrips omkring spidserne yderst.
7. Fjern elastikkerne fra de lange ender, de øverste. Tag det inderste rør i en gruppe (her natur). Drej røret rundt over første trekant under krydset i mellemrummet og ind i midten over hjemme ved sig selv og ud under krydset.
8. Gå til den næste gruppe (her turkis). Drej inderste rør rundt på samme måde bortset fra at den skal under røret i midten og ud under trekanten.
9. Fortsæt på samme måde med det inderste rør i de næste grupper.
10. Det inderste rør i den sidste gruppe (sort) går først hen over krydset og ned i den første bue (natur). Under mellemrummet og op over den første lille ring. Dernæst under den næste ring over hjemme og ud under sig selv.
11. Ret de 6 buer til så de er lige store. Husk det er vigtigt at holde rørene fugtige hele tiden. Spray jævnlige med en forstøver med vand.
12. Tag nu det næste rør i hver gruppe og læg det rundt på samme måde.
13. Fortsæt med de sidste 4 rør i hver gruppe en af gangen hele vejen rundt i de 6 grupper så det ligger præcis på ydersiden af det første.
14. Nu skal bunden trækkes ind så den bliver tættere. Vend fadet med bagsiden opad og fjern elastikkerne fra de korte ender. Start med at trække i det inderste rør og dernæst i de næste i gruppen. Gør det samme ved de andre grupper med uret rundt. Gentag opstramningen 3 - 4 gange. Sørg for at bunden bliver ved med at være flad. Du kan også vende fadet og stramme op i de andre ender på grupperne.
15. Vend retsiden opad på fadet. Nu skal den gruppe som ligger øverst under buerne på bunden flyttes så den kommer til at ligge oven på buen den ligger under.
16. Gentag ved de andre 5 buer. ved at gøre dette bliver bunden mere flad.



Splejset Josephineknude

I efteråret 2022 bestemte jeg mig for at prøve at splejse de knudebunde som er beskrevet i hæftet "Knudebunde" fra 2021.

Her kommer anvisning på den tredje knudebund, nemlig en Josephineknude.

Ved disse bunde kan man ikke altid give en præcis opskrift, nogle gange skal man vurdere ud fra muligheder og ønsker om det færdige udseende.

En spændende udfordring til dem som har splejset før og gerne vil have nye udfordringer.

Snorelængde


Josephineknuden samles af 2 bundter snore (4 stk i hvert bundt) i 4 mm papirsnor. Klip snore i 110 - 120 cm længde (alt efter hvor stor du ønsker kurven) og 8 snore som tilpasses knuden.

Læg knuden op efter pkt. 1 - 10.

Afprøv evt. knuden med 3 farver snore første gang.

Sådan gør du

1. Klip 8 snore og læg knuden løst op efter 1 - 5 på side 31. Snorene kan godt være meget vilde og ikke så nemme at holde styr på. Spray dem med lidt vand fra en forstøver, så er det nemmere at holde styr på knuden.
2. Klip 8 snore mere efter anvisningen på side 31 under pkt. 6 - 7.
3. Klip 2 ekstra snore til alle bundter i samme længde som de andre i bundtet og træk dem i på hver side i bundterne. Det er flot med en kontrastfarve (her brun). Træk nu de 2 bdt. markeret med de røde pile ned under buerne i enderne.
4. Træk knuden så meget sammen som muligt og sørg for at begge ender er lige lange. Sørg for at snorene kan ligge pænt ved siden af hinanden.
5. Nu skal enderne splejses igennem buerne yderst på bunden. Først splejses de 2 midterste snore i bundtet som ligger lodret igennem på hver side af hvor buerne krydser på siden. De splejses igennem under 2 snoninger i den yderste snor i hver sit bundt.
6. Splejs nu de andre snore i det lodrette bundt igennem med lige stor afstand.
7. Nu skal snorene i bundterne som ligger under buerne i hver ende splejses fast. Start med at splejse de 2 yderste snore i bundtet igennem alle snore i bundtet som danner buen.





8. Prøv at fordele afstanden inden du splejser dem igennem. Nogle gange kan det være nødvendigt at flytte den første snor, som blev splejset igennem alle snore i buerne, for at få ca. samme afstand.
9. Gentag dette ved alle 4 buer, så er der mere styr på bunden.
10. Vend bunden og splejs en mere af snorene igennem alle snore i bunden. De resterende 3 splejses kun igennem den yderste snor. Husk på bagsiden splejses kun under 1 snoning.



Splejset Josephineknude






11. Snorene i det vandrette bundt som går igennem midten på knuden på langs splejses alle igennem den yderste snor på buen. Splejs fra retsiden under 2 snoninger.
12. Efterhånden som man får alle snore splejset igennem kan det godt være nødvendigt at flytte nogen, så der bliver nogenlunde lige stor afstand hele vejen rundt. Der vil blive tættere afstand i enderne.
13. Start nu med at splejse omgange omkring bunden. På siderne vil det passe med at splejse igennem hver anden snoning, mens det på enderne er i hver snoning. Efter 2 - 3 omgange kan man splejse igennem hver anden snoning hele vejen rundt.
14. Flet de antal omgange du ønsker. Her er splejset 2 omgange med natur dernæst 4 omgange med brun.
15. Hæft enderne på snorene ind på bagsiden.
16. Splejs nu kryds af snorene parvis hele vejen rundt om bunden. Retsiden opad.
17. Splejs kryds modsat med 2 snoninger imellem.
18. Splejs i alt 3 - 4 omgange kryds alt efter hvor høj du ønsker kurven. Splejs nu alle snore igennem en ny snor i hver anden snoning fra bagsiden, så kurven dannes.
19. Splejs i alt 4 - 5 omgange. Klem dem tæt sammen.
20. Splejs nu kant. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side igennem alle rækker i kanten. Spring over 1 snor og tag den 2. mod venstre og splejs den igennem. Lad snoren fra omgangene på kanten gå med under buerne som dannes hele vejen rundt.
21. Fortsæt hele vejen rundt. Splejs enden på kantsnoren ned indvendig. Klip alle ender af langs kanten forned.

Josephineknude - grundteknik




Josephineknuden samles af 2 bundter snore (4 stk i hvert bundt) i 4 mm papirsnor. Klip snore i 110 - 120 cm længde (alt efter hvor stor du ønsker kurven) og 8 snore som tilpasses knuden. Læg knuden op efter pkt. 1 - 10. Afprøv evt. knuden med 3 farver snore første gang.



1. Klip snore i den ønskede farve/længde i papirsnor. Del snorene i 2 bundter og sæt en elastik om hver ende. Form et øje (ca. 10 cm i længde) på det første bundt (brun) hvor enderne som kommer oppe fra ligger øverst. Hold buen på plads med en frysestrip eller bind en snor omkring.

2. Læg den andet bundt (natur) under. Hold fast med en frysestrip.


3. Lad enden som peger ind mod dig selv gå over og under enderne fra det første øje.



4. Fortsæt rundt og gå over buen i det første øje og under enden i midten af det første øje og over den nederste bue i det første øje. Knuden er nu færdig og skal strammes og rettes til.

5. Fjern frysestripsene og ret nu snorene i buerne, så de ligger pænt ved siden af hinanden. Sørg for at du har lige lange stager alle steder. Træk knuden så meget sammen som du ønsker.


5. Klip 4 snore (blå) i samme længde som knuden + 2 x snoreendernes længde. Træk de 4 snore under de 2 kryds i midten af knuden og op over buerne i begge ender.



7. Klip 4 snore i samme bredde som knuden + 2 x snoreendernes længde. Træk de 4 snore under de 4 snore i midten og op over krydsene i siderne.

8. Træk til sidst de 2 grupper af snore markeret med rød pil ned under buerne i enderne.

9. Træk evt. flere snore i alle steder. Kombiner farver på forskellig vis. Træk knuden sammen så meget som du ønsker, men ikke mere end snorene nemt kan ligge pænt ved siden af hinanden alle steder.



10. Den færdige bund kan også vendes, så de modsatte stager ligger øverst.



Julekugler

Splejs flotte julekugler af papirgarn 2 - 3 mm i rød, hvid eller lige den farve du ønsker til en julegren eller til juletræet.

Fyld evt. kuglerne ud med papir, tyl eller uld.

Sådan gør du


1. Klip 9 stk. á 35 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn samt 1 stk. á 45 cm til kant. Hvis kuglen skal være 2 farvet, 6 stk. i en farve 3 stk. i en anden farve. **Starttrekant:** Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Sæt det næste stykke i splejsenålen og splejs igennem. Husk enderne skal være lige lange.
2. Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her.
3. Sæt igen splejsenålen igennem den snor som lige er trukket i. Splejs den første snor igennem her og der dannes en midttrerekant.
4. Sæt splejsenålen igennem på midten af en snor og splejs de 2 snore på den ene side af trekanten igennem her i 2 snoninger efter hinanden. (lodret splejsning).
5. Gør det samme på de næste 2 sider.
6. På den sidste side skal den sidste snor i hjørnet splejdes igennem den første snor på den første side, så alle 3 hjørner er ens.
7. Sæt splejsenålen igennem alle snore ved den næste snoning lige uden for trekanten og splejs en ny snor igennem her. Vandret splejsning. Sørg for at enderne er lige lange.
8. Gør det samme på de næste 2 sider. På den sidste side skal den første snor splejdes igennem den sidste, så alle 3 hjørner er ens.
9. Kig på hvordan krydsene i hjørnerne er splejset og splejs snorene på hver side 2 og 2, så de krydser samme vej. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt, så alle kryds ligesamme vej.
10. Splejs nu 2 omgange med en snor fra hvert kryds sammen, så krydset bliver modsat forrige omgang. En snoning imellem splejsningerne. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Drej arbejdet med uret og tag snorene fra de næste to kryds og splejs dem sammen, så alle kryds bliver ens. Start forneden på arbejdet, næste omgang foroven, så bliver krydsene modsatte for hver omgang.




HUSK altid når du splejser net at tjekke krydsene med splejsningerne er modsat for hver omgang. Tjek når du sætter splejsenålen igennem at snoningen på splejsenålen ligger modsat forrige omgang.



Splejsning - julekugler



11. Splejs til sidst 2 omgange med 2 snonerne imellem splejsningerne.
12. De 5 omgange udenfor starttrekantet er færdig.
13. Form kuglen ved at klemme siderne opad. **Kant:** Klip 45 cm snor og stik splejsenålen igennem ca. 5 cm fra den ene ende. Splejs nu alle ender igennem denne snor i hver snoning.
14. Fortsæt hele vejen rundt og kuglen vil blive samlet. Fortsæt en omgang mere.
15. Splejs både startende og slutende ned i kanten indvendigt og klip af.
16. Stik splejsenålen op langs en af snorene i kanten på venstre side. Spring over 6 snore og tag den 7. snor mod venstre og splejs den igennem, så den går på tværs af toppen.
17. Snoren kommer til at ligge på tværs af toppen af kuglen lidt til højre for centrum.
18. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på venstre side. Tag den næste snor 6 snore tilbage og splejs igennem.
19. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt indtil der er 6 snore tilbage. Stram snoren til så de ligger pænt og toppen på kuglen dannes.
20. Stik næste gang op langs snoren ned imellem snorene i kanten og op i midten af toppen og splejs næste snor igennem.
21. Fortsæt på denne måde med de sidste 5 tråde med hele tiden at gå ned imellem de næste snore og op i centrum.
22. Stram nu alle snorne til så toppen bliver jævn rund.
23. Klip enderne af lige under kanten øverst.
24. Sæt en ophængssnor (fisketråd) ind under 2 snore i toppen.
25. Prøv at fylde kuglen ud inden toppen splejses. Her er det sammenkrøllet silkepapir. Prøv også med uld, tyl eller andet tyndt papir eller stof.





Splejset hjerte

Splejs disse søde julehjerter i rød/hvid til en julegren eller til juletræet. Hjerterne er splejset i skaktern med buer og kanten er en blonde i 2-3 mm 2-slået papirgarn.
Opskrift af Ida Nielsen.



Sådan gør du

- Hjerte 8,5 x 8,5 cm: Klip 9 snore á 30 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirsnor, i hver farve. Du skal starte på midten af hver snor, med at splejse skaktern med 3 rækker i hver tern. Splejs siden færdig med 3 tern på hver led.
- Vend arbejdet med bagsiden opad og bøj nu de lange ender op over stykket.
- Splejs endnu en side i skaktern med de lange ender.
- Færdig side i skaktern.
- Splejs nu enderne så de danner buen. Splejs de første 4 snore til venstre igennem den midterste snor, så den kommer tæt ned mod skakternsiden. Lodret splejsning.
- Splejs nu de 4 snore mod højre igennem den midterste snor.
- Her er den midterste snor splejset ud til hver side
- Skift med at splejse fra midten og ud til siderne
- Slut med et kryds foroven.
- Gentag ved hver side på hjertet.
- Klip nu en 60 cm lang snor i hver farve og start 4 cm inde med at splejse hver snor i buen i hver snoning. Lodret splejsning. I midten af buen og i hver side springes en snoning over.
- Splejs 2 omgange og efterlad enderne på indersiden og pres de 2 rækker ned mod buen.
- Nu splejses blondekanten ved at splejsenålen stikkes op langs siden på næste snor og snoren til venstre/højre splejses igennem. Efterlad snoren i en bue. Vær opmærksom på at du splejser buerne fra hver side og ender på midten af buen i den ekstra snoning.
- Fortsæt til alle snore er splejset ned i kanten og der er dannet et hjerte. Klip enderne tæt af. Med en af de lange ender dannes en hank, som splejses fast i midten af hjertet.



Splejset hjerte

Julehjerte startpunkt



Skaktern 3 - 3
Splejsning i skaktern med 3 rækker i ternene. Splejs i hver snoning og skift i tern mellem vandrette og lodrette splejsninger. Sæt splejsenålen igennem alle 3 rækker hver gang.





Splejsede stjerner

Splejs flotte stjerner af 4 mm papirsnor til at hænge på en rå gren sammen med julekuglerne.

Sådan gør du

1. Klip 8 stk. á 20 cm i 4 mm papirsnor. Klip 4 stk. af hver farve. Sæt splejsenålen igennem 2 snore på midten under 2 tråde. Sæt den næste snor i splejsenålen og splejs den igennem. Splejs altid under 2 af de 3 tråde, så arbejdet får en retside og en bagside.
2. Splejs den næste snor igennem den næste snoning. Husk at en snor fra den første går igen.
3. Sæt splejsenålen igennem lige ud for den splejsede firkant og splejs en snor i den anden farve igennem.
4. Drej arbejdet i urets retning og sæt splejsenålen igennem alle 3 tråde og splejs en tråd igennem. Husk at snorene skal være lige lange ud til siderne hele tiden.
5. Drej igen arbejdet i urets retning og sæt splejsenålen igennem alle 3 tråde og splejs en tråd igennem. Drej igen og splejs kun igennem de 3 tråde fra højre side.
6. Splejs den første tråd igennem den sidste.
7. Splejs nu kryds på de 2 midterste tråde på hver side. Sæt splejsenålen igennem tråden til højre og splejs den venstre igennem.
8. Kryds splejset på alle 4 sider.
9. Splejs nu kryds imellem en tråd af hver farve i næste snoning hele vejen rundt. Vend arbejdet så du igen åbner snoren til højre med splejsenålen og splejser den venstre snor igennem.
10. Alle kryds er splejset hele vejen rundt.
11. Splejs nu snorene sammen 2 og 2 i samme farve ved igen at åbne den højre og splejse den venstre igennem. Afstanden bestemmer hvor lange du vil have spidserne på stjernen.
12. Her er splejset igennem den 5. og 6. tråd fra krydset.
13. Bind omkring de yderste kryds med tyndt papirgarn på bagsiden. Bind et råbåndsknob så knuden ikke går op igen.
14. Giv evt. alle knuderne lidt hvid lim og lad det tørre.
15. Klip nu alle snorene af lige efter bindingen.
16. Det er også flot at vikle lidt tyndt sølvtråd omkring de yderste kryds.



Splejsede stjerner




Spejsede snefnug

Splejs disse flotte snefnug i 2 - 3 mm 2-trådet papirgarn og hæng dem på en julebuket eller i vinduet.

Sådan gør du

- 1. Startfirkant:** Klip 8 stk. á 16 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn. Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Sæt det næste stykke i splejsenålen og splejs igennem.
- Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her.
- Sæt igen splejsenålen igennem den snor som lige er trukket i. Splejs en ny snor igennem her.
- Lås omgangen ved at splejse den første snor igennem den sidste snor som er splejset i.
- Stram startfirkanten op, og tjek at den er ens på alle 4 sider.
- 2. omgang:** Sæt splejsenålen igennem begge snore ved den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Sørg for at enderne er lige lange.
- Drej arbejdet en kvart omgang med uret. Sæt splejsenålen igennem alle 3 rækker i den næste snoning lige uden for startfirkanten og splejs en ny snor igennem her. Gentag på den næste side.
- Drej igen arbejdet en kvart omgang med uret og sæt den næste snor igennem de første 3 snore.
- Splejs nu den første snor igennem den snor som lige er splejset i og omgangen er afsluttet. Nu er anden omgang færdig. Drej arbejdet så det er nemt at gøre. Tjek at alle 4 hjørner er ens.
- 3. omgang:** Splejs nu et kryds på de 2 midterste snore på hver side. Stik splejsenålen igennem den næste snoning på den snor som ligger til højre af de 2 midterste snore og splejs snoren som ligger til venstre igennem. Splejs foroven på arbejdet og drej det med uret.
- Gentag på de 3 andre sider.
- 4. omgang:** Start nu foruden på arbejdet og splejs snorene sammen 2 og 2 fra hvert deres kryds i næste snoning. Sæt igen splejsenålen igennem snoren som ligger til højre af de 2 og splejs den som ligger til venstre igennem.
- Drej igen med uret og splejs kryds på de resterende snore rundt om snefnugget.
- 5. omgang:** Start nu foroven på arbejdet og splejs igen snorene sammen 2 og 2 fra hvert deres kryds. Splejs sammen i 4. eller 5. snoning.
- Drej igen med uret og gentag hele vjen rundt om snefnugget.
- Klip nu alle enderne af ca. 1,5 cm fra den sidste splejsning. Sæt en hvid sytråd i snefnugget til ophæng.



Spejsede snefnug




Splejset hexagonstjerne

Splejs søde hexagonstjerner af 2-trådet papirgarn ved hjælp af en splejsenål og hæng dem på en gren eller på juletræet til jul.

Sådan gør du

- Denne hexagonstjerne er dannet af 6 splejsede trekanter, som danner en sekskantet figur. Klip 6 stk. à 13 cm i 2 - 3 mm 2-slået papirgarn. Find midten på den første snor og sæt splejsenålen igennem. Sæt det næste stykke i splejsenålen og splejs igennem.
- Sæt splejsenålen igennem den snor som lige er trukket igennem i første snoning efter midten. Splejs en ny snor igennem her.
- Sæt igen splejsenålen igennem den snor, som lige er trukket i og splejs den første snor igennem, så de 3 snore danner en trekant. Stram trekanten sammen.
- Hold trekanten med en spids væk fra dig og sæt splejsenålen igennem den højre snor, som vender nedad og splejs en ny snor igennem her. Husk splejsningen altid skal være modsat forrige splejsning og sørg for, at enderne hele tiden er lige lange.
- Sæt igen splejsenålen igennem den snor, som lige er trukket i og splejs en snor fra den første trekant igennem, så der dannes en ny trekant.
- Hold arbejdet som vist på billedet og splejs en ny snor igennem.
- Sæt igen splejsenålen igennem den snor, som lige er trukket i og splejs en snor fra den trekant ved siden af igennem, så der dannes en ny trekant.
- Hold stjernen med en af de 3 trekanter væk fra dig og sæt splejsenålen igennem ved trekanten mod højre og en ny snor igennem her. Splejs den 4. trekant færdig.
- Sæt nu splejsenålen igennem ved den 4. trekant.
- Træk en snor igennem fra den allerførste trekant.
- Splejs de 2 sidste trekanter færdig og den sekskantede hexagon er færdig.
- Tæl 4 snoninger op i spidserne og splejs sammen.
- Gentag ved alle 6 spidser.
- Klip nu alle enderne af efter 2 snoninger. Sæt en sytråd i som ophæng.



Splejset hexagonstjerne