

## Brødkurv




Flet en flot brødkurv på rund bundskabelon i lyse og blå peddigrør. Når kurven ikke skal anvendes til at servere brød i er den super flot at have hængende på væggen som dekoration.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på [www.tempa.dk](http://www.tempa.dk) eller ring 97769009.

7112 Bundskabelon, rund 19x19 cm .....	195,00 kr.
7113 Bundskabelon, firkantet 19x19 cm .....	195,00 kr.
0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur .....	50,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur .....	185,00 kr.
0087 Peddigrør 2 mm, 100 g. natur .....	50,00 kr.
0955 Peddigrør 2 mm, 250 g. blå .....	95,00 kr.
5089 Hard Wax Oil, satin 500 ml .....	160,00 kr.

### Sådan gør du




1. Klip 28 stager i 2,5 mm peddigrør på 80 cm. Her er klippet 16 lyse og 12 blå stager. Læg bunden op efter oplægsguiden som medfølger skabelonen. Her er de blå stager lagt i midten og som de 4 buer i bunden.
2. Læg et langt blåt rør 2 mm i blød og start en krydsfletning et tilfældigt sted. Flet 4 omgange og klip rørene af, så de hviler op ad en stage på bagsiden.
3. Bøj alle stager lidt opad og start nu en krydsfletning med 2 mm lyse rør imens du bøjer stagerne opad i en jævn bue og skråt udad.
4. Bøj stageparene op i en jævn bue. Det er også nemt at styre siderne ved at holde skabelonen på siden og flette rundt.
5. Efter 3 - 4 omgange vil stageren stå i den skrå vinkel du ønsker.
6. Flet 9 - 10 omgange krydsfletning. Forlæng peddigrørne ved at lade dem krydse bagved en stage indvendigt eller udvendigt som du ønsker. Du kan også stikke enderne ned i sidevævningen, så de skjules.
7. Skift igen til blå rør og flet 4 omgange krydsfletning



8. Omvendt krydskant: Blød stageenderne rigtig godt op. Bøj dem foran et stagepar mod højre og ind i kurven. Tjek at buerne bliver lige høje og at de 2 rør i parret ligger pænt. Gentag hele vejen rundt og stik det sidste stagepar ind udefra under den første bue.
9. Tag et stagepar og lad det går hen til det næste stagepar mod venstre og ud under buen lige over det stagepar.
10. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.



## Brødkurv



11. Tag 2 stagepar op i hånden og sæt en markør (et stykke rør) ned over det stageparret til venstre. Tag stageparret til højre og læg det over det andet stagepar mod venstre tæt ind mod kanten foroven og bøj stageparret ned langs kurvens sider og væk.
12. Tag et nyt par op i hånden og fortsæt på samme måde hele vejen rundt.
13. Det sidste stagepar stikkes ned i kanten ved markørens første side. Stram alle stagepar lidt op ved at rykke lidt ned i dem og tjek samtidig at rørene i stageparrene ligger pænt ved siden af hinanden og ikke krydser nogen steder.
14. Tag forsigtigt kurven af skabelonen og klip stageenderne, så de hviler opad den næste bue udvendigt. Vend bunden i vejret på kurven og placer noget tungt på midten, så bunden kommer til at bue lidt opad. Derved står kurven bedre. Brænd alle trevler af med en lighter eller en minigasbrænder. Giv den tørre kurv vindruekerneolie eller Hard Wax Oil (satin). Hard wax Oil gør kurven mere stiv og holdbar ved slid.

