

BLOG - Idé 2024

Brødkurv med foldet kant







Denne elegante brødkurv flettes med søgræs og sort papirgarn med en flot foldet kant øverst.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

0007 Flade sjener 13 mm, 500 g. brun.....	185,00 kr.
0003 Flade sjener 13 mm, 500 g. natur.....	185,00 kr.
0879 Flade/ovale sjener 5 - 6 mm 50 g. brun.....	40,00 kr.
0532 Flade/ovale sjener 5 - 6 mm 50 g. natur.....	40,00 kr.
0034 Søgræs 2 - 3 mm, 450 g.....	80,00 kr.
0794 Papirgarn, 2,5 - 3 mm, 150 g, 45 m, sort.....	45,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær	100,00 kr.
0046 Flad syl, 16 cm	85,00 kr.
4002 Splejsenål 5 mm	80,00 kr.

Sådan gør du

1. Klip 8 stager á 60 cm i 13 mm brune sjener. Blødgør sjenerne i vand ca. 5 min. Læg de 4 stager op i en stjerne med retsiden (den glatte side) opad. Sørg for at stageenderne er lige lange.
2. Start en lærredsvævning over en under en med begge snore efter hinanden i en lærredsvævning. De to snore krydser ikke hinanden på noget tidspunkt. Der vil opstå en stribeeffekt. Startenderne hæftes ind i vævningen til sidst. Væv 6 omgange med begge farver snor. Klem væverækkerne helt tæt sammen.
3. Læg de sidste 4 stager under den første stjerne i mellemrummene med retsiden opad en efter en og fortsæt vævningen. Sørg for at gå under de nye stager i første omgang. Striberne kommer nu til at ligge modsat.
4. Hæft startenderne ind ved hjælp af en syl og fortsæt vævningen til bundens diameter er ca. 18 cm.
5. Klip alle stager midt igennem.



6. Fortsæt vævningen, hvor de opklippede stager kommer med til bundens diameter er ca. 21 cm.
7. Vend bunden så bagsiden af stagerne vender opad og læg en sten på midten. Bøj alle stager op i 90 grader og fortsæt vævningen op ad siden. Efter 4 - 5 omgange står stagerne af sig selv og stenen kan undværes.
8. Væv 8 omgange med hver farve op ad siden. Slut med en omgang søgræs. Sæt en 13 mm sjene fast indvendig i kurven med klemmer og kryds over stagerne og bagom sjenen med papirgarnet til en indvendig gitterfletning, Lad enderne på sjenen overlape hinanden ca. 6 cm.
9. Fortsæt vævningen efter gitterfletningen, start med søgræsset og væv 6 - 7 omgange med hver farve.
10. Hæft enden på snoren ned under væverækkerne i siden indvendigt.



Brødkurv med foldet kant



11. Blødgør alle stageender godt og læg en lang 13 mm sjene lige ovenover sidevævningen indvendig i kurven. Lad enderne overlape hinanden ca. 6 cm. Hold den på plads med klemmer.
12. Hæft en flad/oval sjene bag en stage.
13. Kryds over en stage bagom kantsjenen med den flade ovale sjene og ud igen.
14. Bøj den stage som kantsnøringen lige har krydset over skråt til højre ned/ind i kurven.
15. Snør over den næste stage, hvor den skrå stage bagved kommer med. Bøj en stage skråt til højre ned/ ind osv.
16. De nedbøjede stager på indersiden af kurven klippes af når de er snøret over en gang.
17. Fortsæt den foldede kant hele vejen rundt.
18. Afslut omgangen på kanten ved at stikke den sidste stage under snøringen på indersiden af kurven.
19. Lav til sidst en krog omkring kantsjenen og klip enden af. Brænd evt. trevler af med en lang lighter og kurvens kant en gang vindruekerneolie når den er helt tør.

