

BLOG - Idé 2024



Drej i elmeknude



Det kan være hårdt at dreje i en tør elmeknude, men med det rigtige værktøj er det nemmere. Er du så heldig at få fat i en elmeknude, så sørg for at have meget skarpt værktøj. Her er det en elmeknude fra Struer Kirkegård, der er blevet til en flot unik krukke.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

3363 Sovereign Ultima, medium.....	2395,- kr.
6001 Steady Pro	1350,- kr.
3034 832H Afstikker, 2 mm	660,- kr.
3030 Universaljern, kort.....	980,- kr.
3032 Svanehaks, kort.....	895,- kr.
3045 Tynd paraffinolie, 500 ml.	70,- kr.
3058 Sekundlim, tynd, 50 g.....	115,- kr.
5089 Hard wax Oil, satin, 500 ml.	160,- kr.

Sådan gør du

1. Sav knuden til på båndsaen og skru en stor planskive på med mange små korte skruer. Spænd op i drejebænken med pinol på.
2. Drej i balance med et universaljern. Når et træstykke er ukorent er det nemmest at dreje med et universaljern. Drej i facon og drej rent med platten til sidst. Giv overfladen paraffinolie.
3. Inden du starter med at dreje ud indvendigt, så lim alle revner og barkkanter/sprækker med tynd sekundlim udvendigt. Drej ud indvendig ned til en 6 mm væg. Du kan dreje ud med universaljern og ultima indvendigt. Drej først ud med universaljernet.
4. Med universaljernet kan du nemt styre vægtykkelsen.



5. Start først med at anvende ultimajernet, når du har en jævn flade at dreje i. Anvend et langt ultimajern og Steady Pro til at stabilisere jernet.
6. Anvend en svanehals med platte på for at få en jævn bue på siderne indvendigt.
7. Puds i hånden eller evt. med lufttryk, hvor emnet står stille.
8. Giv den færdige krukke Lemonoil, så træet beholder sin farve. Dagen efter har den fået satin Hard Wax Oil, så overfladen bliver rigtig stabil.
9. Afstik krukken og puds bunden.

