

Julekurv på bundskabelon




Flet en flot julekurv i brun og rødt på en firkantet bundskabelon. Træk evt. et flot bånd i på kurvens sider.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

7112 Bundskabelon, rund 19x19 cm	195,00 kr.
7113 Bundskabelon, firkantet 19x19 cm	195,00 kr.
0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun.....	50,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun.....	185,00 kr.
0091 Peddigrør 2 mm, 100 g. brun.....	50,00 kr.
0957 Peddigrør 2 mm, 250 g. rød.....	95,00 kr.
5089 Hard Wax Oil, satin 500 ml.....	160,00 kr.

Sådan gør du

1. Klip 28 stager i 2,5 mm peddigrør på 90 cm. Læg bunden op efter oplægsguiden som medfølger skabelonen.
2. Læg lange brune rør 2,5 mm i blød og start en 2 efter hinanden lærredsvævning. Start først det ene rør ved en tilfældig stage og væv nogle gange over og under. Husk at starte, så du kommer mod uret rundt om skabelonen. Start rør nr. 2 bag den næste stage. Fortsæt nu vævningen rundt hvor de 2 fletterør løber efter hinanden, men de krydser aldrig. Fortsæt til du når lige ud over kanten af bundskabelonen og stop ud for starten.
3. Start en krydsfletning med røde 2 mm rør. Bøj stageparrene op i en jævn bue. Det er også nemt at styre siderne ved at holde skabelonen på siden og flette rundt.
4. Flet 5 omgange krydsfletning.
5. Flet dernæst 1 omgang krydsfletning med 2 mm brunt rør.
6. Læg røret dobbelt og hæft enderne ind ved afslutningen af omgangen.
7. Start en ny omgang krydsfletning 1,5 - 2 cm oppe, så du får en mellemrum op ad siderne.



8. Flet igen 5 gange krydsfletning med røde 2 mm rør.
9. Start igen en 2 efter hinanden lærredsvævning med 2,5 mm rør. Fortsæt 5 - 6 omgange. Forlæng peddigrørne ved at lade dem krydse bagved en stage indvendigt eller udvendigt som du ønsker. Du kan også stikke enderne ned i sidevævningen, så de skjules. Blød stageenderne godt op og læg kant.
10. Enkel Gretchenkant bagved 1: Start med at bøje stageparrene bagved stagen lige foran højre om og ud. Tjek at buerne bliver lige høje og at de 2 rør i parret ligger pænt. Gentag hele vejen rundt og stik det sidste stagepar ud inde fra og ud under den første bue.
11. Tag 3 stagepar op i hånden og sæt en markør (et stykke rør) ned over det midterste.
12. Tag stageparret til højre og læg det over de 2 andre stagepar mod venstre tæt ind mod kanten foroven og bøj stageparret ned langs kurvens sider og væk. Tag et nyt par op i hånden og fortsæt på samme måde hele vejen rundt.

Julekurv på bundskabelon

13



13. De 2 sidste stagepar stikkes ned i kanten ved markøren. Stram alle stagepar lidt op ved at rykke lidt ned i dem og tjek samtidig at rørene i stageparrene ligger pænt ved siden af hinanden og ikke krydser nogen steder.

14



14. Tag forsigtigt kurven af skabelonen og klip stageenderne, så de hviler opad den næste bue udvendigt. Vend bunden i vejret på kurven og placer noget tungt på midten, så bunden kommer til at bue lidt opad. Derved står kurven bedre. Brænd alle trevler af med en lighter eller en minigasbrænder. Giv den tørre kurv vindruekerneolie eller Hard Wax Oil (satin). Hard wax Oil gør kurven mere stiv og holdbar ved slid.

15



15. Træk evt. et flot bånd i mellemrummet på siderne af kurven.

