

Anleitung

Haarverlängerung mit Microrings

Waschen Sie Ihr Haar vor dem Einarbeiten gründlich mit einem Peelingshampoo um es von Pflegerückständen zu befreien. Damit vermeiden Sie, dass später die Bondings einfach aus Ihrem Haar herausrutschen.

Nach der Haarwäsche trocknen Sie Ihr Haar vollständig, verwenden Sie dabei keine Kuren o.ä.

Beginnen Sie die Haare von hinten unten nach oben hin mit einem Haargummi abzuteilen.

Ziehen Sie eine Reihe Haare mit einem Nadel-/Stielkamm von unten heraus und befestigen Sie sie mit einem Haarschieber. Diese Reihe bleibt frei, damit die Bondings auch bei hochgestecktem Haar weiterhin unsichtbar bleiben.

Ziehen Sie eine weitere Reihe Haare nach unten heraus, in dieser Reihe beginnen Sie mit dem Anbringen der Extensions.

Ziehen Sie den Microring auf die Nadel bis hinter den Haken.

GANZ WICHTIG ist die Stärke der eigenen Strähnen an der Sie die Extensions anbringen. Eine zu dünn abgeteilte Strähne kann zu Haarausfall bzw. Reizung der Kopfhaut führen, da das Gewicht der Extension in diesem Fall zu groß für die eigene Strähne ist.

An einer zu dick abgeteilten Strähne kann sich das Bonding nicht vollständig um das eigene Haar legen und kann dadurch nach kurzer Tragezeit herausfallen.

Das Verhältnis von Eigenhaar/Extensions sollte bei 50/50 liegen, oder aber wenn Sie mehr Volumen wünschen, dementsprechend mehr Extensions, z.B. 40/60.

Führen Sie die abgeteilte Strähne Eigenhaar in den Haken der Nadel ein und ziehen Sie es vollständig durch den Microring, so dass der Microring ca. ,05 cm vom Haaransatz entfernt ist. Wenn Sie die Microringe direkt am Ansatz befestigen, können die Extensions leicht abstehen und liegen nicht mehr flach an. Dadurch sieht Ihre Haarverlängerung nicht mehr natürlich aus und es kann ein unangenehmes Tragegefühl entstehen.

Sollte der Microring rutschen, setzen Sie ihn erneut ein und verwenden Sie dabei etwas mehr Eigenhaar aber nur soviel, dass auch später noch die Extensionsträhne in den Microring passt.

Schieben Sie die Extensionsträhne mit dem Rundbonding von unten bis auf 2 mm komplett in den Microring.

Das nach oben überstehende Bonding können Sie mit einer Schere abschneiden, da es ansonsten zu einem unangenehmen Tragegefühl bzw. Pieksen kommen kann.

Drücken Sie den Microring mit einer Microringzange fest zusammen, so dass der Microring richtig flach wird und auch flach am Kopf anliegt.

Je nach Größe der Microringe bzw. Stärke der Extensions können Sie in jeder Reihe ca. 10-15 Microringe einarbeiten, lassen Sie dabei am Hinterkopf immer 2-3 cm Abstand zu den Ohren. Falls Sie sich unsicher sind, ob die Menge ausreichend ist, beginnen Sie mit der nächsten Reihe und arbeiten evtl. fehlende Extensions im Anschluss ein.

Lassen Sie letzten 1-2 Haarreihen (von oben gesehen) frei, damit der Übergang vom Eigenhaar auf Extensions nicht sichtbar wird. Ihr Deckhaar kann so wunderbar die Bondings verdecken.