



Kreativlabor Berlin



3 Größen

HANDTASCHE "MIRA"

• Schnittmuster & Nähanleitung •



1. STOFF ZUSCHNEIDEN

Um ein späteres Einlaufen der Stoffe zu vermeiden, sollten die Stoffe vor dem Zuschnitt gewaschen und gebügelt werden. Schneide anhand der Schablonen aus dem Schnittmuster die benötigten Stoffteile zu.

Baumwollstoff Farbe 1 (innen)

- 2x Außentasche
- 2x Innentasche
- 2x Verschluss (optional)

Baumwollstoff Farbe 2 (außen)

- 4x Außentasche
- optional: Stoffstreifen 140cm x 4cm als Trageriemen (oder fertiges Schrägband verwenden)

H630 (Größe 1 und 2)

- 2x Innentasche
- 1x Verschluss

Decovil I Light (Größe 3)


- 2x Innentasche

Verschluss bei Größe 3:

- 1 x Vies H630

2. TEILE FÜR DIE AUSSENTASCHE ZUSAMMENNÄHEN UND VLIES AUFBÜGELN

Je zwei Schnittteile "Außentasche" in Farbe 2 werden an den langen Kanten an ein Schnittteil in Farbe 1 genäht. Lege zunächst alle Schnittteile "Außentasche" vor dich auf den Tisch und ordne sie in der richtigen Reihenfolge an. Achte darauf, dass ein eventuelles Muster auf dem Stoff auf beiden Teilen in die gleiche Richtung zeigt. Lege je ein Schnittteil "Außentasche" aus Farbe 2 rechts auf rechts auf ein Schnittteil "Außentasche" in Farbe 1 und stecke es am Rand mit ein paar Nadeln fest.





Beide Außenteile werden nun noch mit einem Vlies versehen. Taschengröße 1 und 2 werden mit einem Volumenvlies H630 versehen, Taschengröße 3 mit Decovil I Light für optimalen Stand. Lege das entsprechende Vlies mit der Klebeseite nach unten auf die linke Stoffseite und bügele es dort nach Herstellerangaben fest. Auf ein Schnittteil "Verschluss" bügelst du ebenfalls ein Vlies H630 auf.



3. VERSCHLUSS AN DER AUSSENSEITE ANBRINGEN

Hierfür gibt es verschiedene Varianten. Du kannst die Tasche mit einem Kam Snap oder einem Steckverschluss schließen.

Seite 7: Steckverschluss anbringen

Seite 9: Kam Snap anbringen

1. Steckverschluss

Steckverschlüsse gibt es in verschiedenen Größen. Ich verwende hier im Beispiel einen mit Kunstlederverzierung, die man per Hand an die Tasche nähen muss. Ein Steckverschluss besteht aus zwei Teilen. Das untere Teil (mit dem Schlitz für die Schnalle) wird auf die Tasche genäht, das obere Teil (zum Einstecken) wird am Ende des Nähvorgangs an der Taschenklappe angebracht.

Falte das Schnittmuster für die Innentasche so, dass die runde Markierung für den Kam Snap genau halb gefaltet ist.





Anschließend bringst du das Gegenstück zum Taschen-Druckknopf am Verschluss an.



Steckverschluss anbringen

Nach dem Zusammennähen der Tasche legst du das Oberteil deines Steckverschlusses mittig zentriert an die Oberkante der Außentasche an. Stecke ihn dort fest oder nähe ihn an (je nach Variante des Steckverschlusses).

