



ÉTAPES DU RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS COULEUR PLEINE.

Fanair Cosmetiques
290 St-Jean
La Prairie
J5R 2K3
QUEBEC
CANADA



Durée de l'application

45 minutes

Clientèle cible

La technique du renforcement d'ongles naturels est utilisée pour des clientes qui souhaitent une application permanente. Cette technique est idéale pour les clientes qui désirent un renforcement et un rehaussement de la forme de leurs ongles naturels.

Produits requis

Gel Gelous Flexi
Gel Gelous Colour FX (couleur au choix) ou Vernis
Vinyles
Gelous Sculpt-X
Nail Armour
SaniFresh
Tack-Free
Huile à cuticule Miracle Oil

Matériel requis

Pousse-cuticule
Coupe-cuticule
Lampe Gelous Lite Pro
Pinceau Gelous # 6 Contour
Lime Gelous Sandstorm 180/180
Lime Gelous Hurricane 100/100
Bloc blanc Icestorm
Brosse à manucure
Feuille d'essie-tout prédécoupée
Serviette de travail
Bavette dentaire



ÉTAPE 1 - PRÉPARATION DE L'ONGLE NATUREL



1.
Pour aseptiser, vaporisez la surface des ongles avec le SanFresh et laissez agir 30 secondes.



2.
Poussez la cuticule à l'aide d'un pousse-cuticule.


3.
Retirez les reculons avec un coupe-cuticule.



4.
Limez la forme de l'ongle désirée à l'aide d'une lime Sandstorm 180/180



5.
Limez la surface de l'ongle naturel à l'aide du bloc Icestorm afin de retirer l'aspect luisant de l'ongle naturel et de créer une porosité.
Attention : Ne pas oublier les côtés.




6.
Retirez la poussière du limage à l'aide de la brosse à manucure.



7.
Vaporisez de nouveau la surface des ongles avec le SaniFresh et essuyez la surface à l'aide du lingette non pelucheuse. Cette étape permet de retirer les corps gras et de déshydrater l'ongle naturel.

ÉTAPE 2 - RENFORCEMENT ET REHAUSSEMENT



1.
Appliquez une couche de gel Flexi sur toute la surface de l'ongle naturel.


Rapidité d'application : Quatre doigts à la fois. Le pouce doit être fait séparément pour obtenir une meilleure polymérisation



- 2.**
Polymérisez sous une lampe Gelous Lite Pro pendant 30 secondes.



- 4.**
Polymérisez sous une lampe Gelous Pro Lite pendant 30 secondes.



- 3.**
Appliquez une couche de gel Sculpt-X sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, déposez une goutte de gel Sculpt-X dans la zone de stress (voir les deux techniques disponibles).

Rapidité d'application : Un doigt à la fois.

Technique débutant : Déposez une goutte de Sculpt-X dans la zone de stress et laissez le gel Sculpt-X s'auto-niveler.

Technique avancée : Déposez une grosse goutte de Sculpt-X dans la zone de stress et tirez le produit vers le bas en mouvements de zig-zag.

Si nécessaire, rajoutez des petites gouttelettes de Sculpt-X afin de remplir les creux visibles et d'ajouter du renforcement additionnel.

Cette étape permet de renforcer l'ongle naturel et de lui donner un aspect plus esthétique. Elle s'exécute un doigt à la fois en raison du risque de débordement du produit.

ÉTAPE 3 - FORME



1.
Essuyez le gel Sculpt-X à l'aide d'un papier essuie-tout imbibé de Tack-Free pour enlever le résidu collant.



2.
À l'aide de la lime Hurricane 100/100 ou Sandstorm 180/180, limez la surface de l'ongle pour retirer les imperfections telles que les bosses.

3.
À l'aide de la lime Hurricane 100/100, refaire la forme de l'ongle.



4. Retirez la poussière dû au limage à l'aide de la brosse à manucure.

ÉTAPES 4 - APPLICATION DU GEL DE COULEUR



1.

Appliquez une couleur Colour FX ou un Vernis Vinyle au choix.

Rapidité d'application :
Deux doigts à la fois
afin d'obtenir une plus
belle application.

2.

Polymérisez sous une
lampe Gelous Pro Lite
pendant 30 secondes.






3.

Appliquez la deuxième couche de couleur Colour FX ou un Vernis Vinyle.

Rapidité d'application :
Possibilité de faire les quatre doigts en même temps, sauf le pouce

4.

Polymérisez sous une lampe Gelous Pro Lite pendant 30 secondes.



ÉTAPE 5 - FINITION




1.
Appliquez une couche de Nail Armour sur toute la surface de l'ongle.
Le produit Nail Armour peut être remplacé par le Gel Sculpt-X en suivant les mêmes étapes.
Rapidité d'application : Les cinq doigts.



2.
Polymérisez sous une lampe Gelous Lite Pro pendant 1 minutes.

3.
La polymérisation du pouce doit se faire séparément.
Attention : Plus le gel polymérise sous la lampe plus votre gel sera brillant.



4.
Essuyez le Nail Armour à l'aide d'un papier essuie-tout imbibé de Tack-Free pour enlever le résidu collant.

5.
Terminez avec de l'huile à cuticule Miracle oil.

TRUC ET ASTUCES

- La technique du renforcement d'ongles naturels nécessite un remplissage à toutes les trois à quatre semaines. Ne pas oublier de prendre la cliente en charge et de lui fixer son prochain rendez-vous.
- Le gel Sculpt-X et le Nail Armour n'adhèrent aucunement à l'ongle naturel.
- Le gel Sculpt-X polymérise uniquement sous une lampe U.V.

ÉTAPES DU RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS COULEUR PLEINE.



Karine Taylor

