



1339 - Strikket blondebluse i Mayflower Kid Silk.

Str.:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Brystvidde cm:	80	(85)	90	(95)	100	(105)
Længde cm:	54	(57)	60	(63)	66	(69)
Fv. 13, Hvid, ngl.:	3	(3)	3	(4)	4	(5)
Pind:	4½ og 3					
Rundpind:	-					
Strømpepind:	-					
Kvalitet:	Mayflower Kid Silk. 70 % Kid Mohair, 30 % Silke. 195 m pr. 25 gram.					
Strikkefasthed:	I glatstriking: Vandret 22 masker = 10 cm. Lodret 27 pinde = 10 cm. I mønster: Vandret 18 masker = 10 cm. Lodret 22 pinde = 10 cm.					

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling

Fremgangsmåde:

Ryg:

- 1: Slå 67(75)83(91)99(107) masker op på pinde nr. 4½ og skift til pinde nr. 3. Strik 4(4)4(5)5(5) cm glat.
- 2: Skift til pinde nr. 4½ og strik mønster efter diagrammet. For størrelserne: M, XL og XXXL: skal der i hver side på ryg og forstykke være 4 glatstrikkede masker inden mønstret, efter diagrammet begyndes.
- 3: Når hele arbejdet måler 47(50)53(56)59(62) cm lukkes til nakken for de midterste 27(29)31(33) 35(37) masker. Strik 4 cm lige op i mønster i hver side. Luk løst af til skulder.

For:

- 1: Strikkes som ryggen til arbejdet måler 39(42)45(48)51(54) cm.
- 2: Luk for de midterste 11(13)15(17)19(21) masker og strik hver side færdig samtidig med at der lukkes mod halsen for 2x2 masker og 4x1 maske.
- 3: Når arbejdet har samme længde som ryggen lukkes løst af.

Montering:

- 1: Sy skulder og sidesømme sammen; der skal være en åbning på ca.18(18)20(20)22(22) cm til ærmekant.
- 2: Strik til ærmekanten 90(96)100(106)110(116) masker op på pinde nr. 3 og strik 4(4)4(5)5(5) cm glat. Luk løst af.
- 3: Strik 110(120)130(136)144(150) masker op i halskanten og strik som ærmekanten.

Mayflower ©

