



1531

1531 - Sweater med ränder i Mayflower Cotton 8/4 Merceriserat och Mayflower Super Kid Silk.

Strl:	S	(M)	L	(XL)	XXL
Bystvidd cm:	95	(100)	105	(110)	115
Längd cm:	54	(56)	58	(60)	62
Cotton 8/4 Merc.					
Fg. 719, Marinblå, n:	5	(5)	6	(6)	7
Fg. 709, Nude, n:	1	(1)	1	(1)	1
Fg. 701, Vit, n:	1	(1)	2	(2)	2
Kid Silk.					
Fg. 11, Marinblå, n:	3	(3)	3	(4)	4
Fg. 21, Nude, n:	1	(1)	1	(1)	1
Fg. 13, Vit, n:	1	(1)	1	(2)	2
Stickor:	5				
Rundsticka:	-				
Virknål:	5				
Kvalitet:	Mayflower Cotton 8/4 Merceriserat. 100 % Bomull, 170 m pr. 50 gram. Mayflower Super Kid Silk. 74 % Kid Mohair, 26 % Silke, 195 m pr. 25 gram.				
Stickfasthet:	Vågrätt: 16 maskor = 10 cm. Lodrätt: 13 rättriller = 10 cm.				

För att uppnå det bästa resultatet, föreslår vi att det stickas på Knit Pro stickor, som är det professionella arbetsredskap för stickning och virkning.

Det är en god idé att läsa igenom hela mönstret innan arbetet påbörjas, lika så är det en god idé att göra ett stickprov som blöts och läggs att torka i dess rätta mått innan stickfastheten kontrolleras.

Det är uteslutande stickat i räta, där varje rille är 2 varv räta.

Det är stickat med dubbelt garn: 1 tråd bomull och 1 tråd Kid Silk i samma nyanser.

Var observant på vilken sida som är rätsidan vid färgbyte.

Ränder:

S: 7 varv blå, 8 varv rosa, 18 varv blå, 8 varv vit, 30 varv blå, 12 varv vit, 45 varv blå.

M: 7 varv blå, 8 varv rosa, 18 varv blå, 8 varv vit, 38 varv blå, 12 varv vit, 45 varv blå.

L: 7 varv blå, 8 varv rosa, 18 varv blå, 10 varv vit, 42 varv blå, 12 varv hvis, 45 varv blå.

XL: 9 varv blå, 10 varv rosa, 18 varv blå, 10 varv vit, 42 varv blå, 12 varv vit, 45 varv blå.

XXL: 9 varv blå, 10 varv rosa, 20 varv blå, 10 varv vit, 44 varv blå, 12 varv vit, 45 varv blå.

Tillvägagångssätt:

Bakstycke.

- 1: Lägg med blått garn upp 76(80)84(88)92 maskor på st nr. 5, och sticka räta med de olika färgerna i olika ränder. (Se förklaring ovan).
- 2: Efter 45 varv blått avmaskas för hals genom att maska av de mittersta 30(30)32(32)34 maskorna löst.
- 3: Sticka var sida färdig för sig och maska av mot halssidan 2x1 maska. (Gäller alla storlekar).
- 4: Maska av resten av maskorna på en gång.

Framstycke.

- 1: Stickas som bakstycket, men på den sista blå randen stickas bara 34 blå varv. (Gäller alla storlekar) maska av för halsen som på bakstycket.
- 2: Sticka tills det är 40 varv med blått, byt till vitt och sticka tills framstycket har samma längd som bakstycket. Maska av.

Ärmar.

- 1: Lägg med rosa garn upp 26(26)28(30)32 maskor på st nr. 5 och sticka ränder samtidigt

som det ökas 1 maska i var sida på vart 6:e varv. Fortsätt ökningarna tills det är 52(54)56(58)60 maskor och ärmen mäter 48(50)50(52)54 cm eller önskad längd.

2: Sticka ränder såhär: 7 varv rosa, 8 varv vit; därefter stickas ränder som på själva jumpern, börja med nedersta blå randen, (gäller alla storlekar), fortsätt tills ärmen har den önskade längden.

3: Sticka en ärm till.

Montering.

- 1: Sy ihop axlarna, sy i ärmarna och sy ärmsömmarna samt sidsömmarna. Sy så långt det är möjligt med samma färg som randen har.
- 2: Virka, med dubbelt blått garn, fasta maskor runt halsen. Maskorna får inte strama eller bukta sig.
- 3: Blöt jumpern och lägg den att torka i dess rätta mått.