



1595

1595 - Lång kofta i Mayflower Sky Light.

Storlek:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Böstvidd cm:	98	(108)	118	(128)	138	(148)
Längd cm:	98	(100)	102	(104)	106	(108)
Färg 156, Nude, nystan	8	(8)	9	(9)	10	(10)
Stickor:	4					
Rundsticka (120 cm):	4					
Strumpsticka:	-					
Kvalitet:	Mayflower Sky Light. 41 % Ull, 41 % Alpaca, 18 % Nylon.					
Stickfasthet:	Vågrätt: 24 maskor = 10 cm. Lodrätt: 38 varv = 10 cm.					

För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att ni stickar med Knit Pro stickor, som är professionella arbetsredskap för stickning och virkning.

Det är en god ide att läsa igenom hela mönstret innan stickningen påbörjas, vi rekommenderar också att ni stickar en provlapp som fuktas och sträcker i sin rätta form.

Alla rätmaskor i ribbkanterna stickas vridet rät på både rät och avigsidan. (De stickas i bakre maskbågen)

Tillvägagångssätt:

Bakstycke.

1: Lägg upp 110(122)134(146)158(170) maskor på stickor nr. 4 och sticka 5 cm ribb. (1 vridet r, 1 a). Gäller alla storlekar.

2: Sticka slätstickning till hela arbetet mäter 96(98)100(102)104(106) cm.

3: Maska av för hals på de mittersta 42(42)42(44)44(44) maskorna. Sticka färdigt var sida för sig och maska av mot halssidan 1x2 maskor. Gäller alla storlekar. Maska av resterande maskor på en gång.

4: Sticka den andra sidan spegelvänt.

Framstycke.

1: Lägg upp 64(70)76(82)88(94) maskor på st. nr. 4 och sticka ribb som på bakstycket.

2: Sticka slätstickning tills hela arbetet mäter 39(40)41(42)43(44) cm.

3: Sticka fickor såhär: Sticka 20(20)22(22)24(24) maskor slätstickning, sticka 34(34)36(36)38(38) maskor ribb (1 vridet r 1 a), sticka resten av maskorna i slätstickning. Sticka såhär tills det är stickat 3 cm ribb (gäller alla storlekar), maska av ribbmaskorna i ribb. Framkantens och sidokantens maskor sätts i vila.

4: Lägg upp 34(34)36(36)38(38) maskor till fickpåsen på stickor nr. 4 och sticka 20 cm slätstickning. Gäller alla storlekar. Sticka med fickpåsens maskor in mellan de vilande maskorna i framkanten och sidan.

5: Fortsätt i slätstickning tills det är stickat 76(74)72(70)68(66) cm.

6: Sticka nu 2 maskor ihop innanför en kantmaska, som lyfts i början av varvet. På vänster framstycke stickas maskorna rät ihop och på höger framstycke stickas de vridet rät ihop. Intagningarna görs på varje rätvarv tills det är samma antal maskor som på bakstyckets axlar. Sticka tills framstycket har samma längd som bakstycket och maska av.

7: Sticka ett framstycke till, men spegelvänt.

Ärmar.

1: Lägg upp 38(40)42(44)46(48) maskor på stickor nr. 4 och sticka 26 cm ribb (1 vridet r 1 a), samtidigt ökas det 1 maska i var sida på vart 6. varv. Gäller alla storlekar.

2: Sticka slätstickning och fortsatt ökningarna tills det är 88(90)92(94)96(98) maskor. Sticka tills ärmen mäter 50 cm eller önskad längd.

3: Maska av löst och sticka en ärm till.

Montering.

1: Sy fast fickpåsen på framstyckets avigsida.

2: Sy axel och ärmsömmarna. Sy i ärmarna.

3: Sy sidsömmarna.

4: Sticka upp med rundst nr. 4 ca.460(460)470(470)480(480) maskor i framkanterna och runt i nacken. Det skall vara lika många maskor på båda framkanterna. Sticka 6(6)7(7)8(8) varv ribb (1 vridet r 1 a). Maska av löst i ribb.

5: Fäst trådarna, fukta koftan och sträck den i sin rätta form.