



1628



## 1628 - Stribet damebluse i camel og lyseblå Mayflower Cotton 8/8.

<b>Str.:</b>	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
<b>Overvidde cm:</b>	96	(100)	104	(108)	112	(116)
<b>Længde ca. cm:</b>	60	(61)	62	(66)	67	(68)
<b>Fv. 1924, Camel, ngl.:</b>	3	(4)	4	(4)	5	(5)
<b>Fv. 1940, Lyseblå, ngl.:</b>	7	(7)	8	(8)	9	(9)
<b>Pinde:</b>	Rundpinde nr. 3½ og 4, 80 cm, strømpepinde eller magic loop (rundpind, 100 cm) nr. 3½ og 4, rundpind nr. 3½, 60 cm til halskant.					
<b>Kvalitet:</b>	Mayflower Cotton 8/8					
<b>Strikkefasthed:</b>	17 m og 22 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm					

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

### Striber 1:

Skiftevis 6 omg lyseblå og 2 omg camel

### Striber 2:

Skiftevis 6 omg camel og 2 omg lyseblå

### Ryg og forstykke strikkes på rundpind op til ærmerne.

Slå 162(168)176(182)188(196) m op med lyseblå på p nr. 3½ og strik glat. Når der er strikket 7 omg, strikkes 1 omg vrang til ombuk og derefter strikkes 7 omg glat. Skyd en tyndere pind ind i opslagingspinden (ca. 20 m ad gangen), buk opslaget op på indersiden i ombukningspinden. Læg pindene parallelt og strik opslaget fast i ret med 1 m fra hver pind. Skift til rundpind nr. 4 og fortsæt i glat og striber 1, idet der efter oplægningen begyndes med 2 omg camel. Fortsæt lige op, til arb måler ca. 40(40)40(44)44(44) cm – slut med en hel stribe lyseblå (= 6 omg). Nu strikkes videre i striber 2, idet arb samtidig deles ved omgangens begyndelse og efter 81(84)88(91)94(98) m til ryg og forstykke.

### Ryg.

Slå 1 ny kantmaske op i hver side til sømrum = 83(86)90(93)96(100) m og fortsæt i striber 2. Når der er strikket 19(20)21(22)23(24)25 cm, sættes de midterste 25(26)28(29)30(32) m på en maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm, sættes de resterende 26(26)28(29)29(31) m på en maskeholder til skulder. Strik den anden side modsat.

### Forstykke.

Slå 1 ny kantmaske op i hver side til sømrum = 83(86)90(93)96(100) m og fortsæt i striber 2. Når der er strikket 15 cm, sættes de midterste 11(12)14(15)16(18) m på en maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3

m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm, lægges pinden med de resterende 26(26)28(29)29(31) skuldermasker ret mod ret sammen med den modsvarende skulder på ryggen. Strik maskerne på de 2 pinde ret sammen med 1 m fra hver pind, idet maskerne samtidig lukkes af. Strik den anden side modsat.

### Ærmer.

Strikkes på strømpepinde eller magic loop nr. 4. Strik ca. 84(87)91(94)97(101) m op langs hvert ærmegab (= langs stykket i striber 2) = ca. 2 m for hver 4 pinde. Strik rundt i glat og striber 1. Tag 1 m ind på hver side af omgangens begyndelse på hver 6. omg. Strik 6 omg lyseblå, 2 omg camel, 6 omg lyseblå og 2 omg camel. Derefter strikkes kant således: Strik 7 omg glat med lyseblå, 1 omg vrang til ombuk og 6 omg glat med lyseblå. Luk derefter m passende løst af. Strik det andet ærme mage til.

### Halskant.

Med rundpind nr. 3½ og lyseblå strikkes fra venstre skulder 20 m + 11(12)14(15)16(18) m + 20 m + 7 m + 25(26)28(29)30(32) m + 7 m op langs halsudskæringen = i alt 90(92)96(98)100(104) m. Strik rundt i glat. Når der er strikket 7 omg, strikkes 1 omg vrang til ombuk og 6 omg glat. Luk m passende løst af.

### Montering.

Fold ærmekanterne og halskanten om til vrangen i ombukket og sy dem fast på indersiden med elastiske sting. Pres evt. blusen let med damp.