



D4

D4 - Varme Sokker i Mayflower Cozy.

Størrelse sko:	19-21	(22-24)	25-27	(28-30)	31-33	(34-36)	37-39	(40-42)	43-45
Forbrug ngl.:	1	(1)	1	(1)	1	(1)	2	(2)	2
Strømpepind:	4½								
Kvalitet:	Mayflower Cozy. 70 % Uld Superwash, 30 % Polyamid, 150 m pr. 100 gram.								
Strikkefasthed:	18 m x 26 rk = 10 x 10 cm.								
Opslåede masker:	24	(28)	28	(32)	32	(36)	40	(40)	44

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at lave en strikkeprøve.

Der er strikket rundt med strømpepinde.

Fremgangsmåde:

1: Slå det ønskede antal masker op (se skema) og strik 4(4)4(5)5(6)6(7)7 cm rib (1 ret, 1 vrang).

2: Strik herefter 4(4)5(6)6(7)8(9)9cm glatstrik. Strik hæl således:

Sæt halvdelen af maskerne i hvile og strik frem og tilbage til hæl med resten; begynd med en vrangpind og tag en maske løs af i begyndelsen af hver pind. Strik 4(4)4(5)5(6)6(6)6 cm og begynd kilelukningen på en vrangpind: Strik hen til midten, strik 1 maske og strik 2 masker vrang sammen, strik 1 maske og vend. Tag en maske løs af og strik til midten, strik 1 maske mere og strik to masker drejet ret sammen, strik 1 maske mere og vend. *Strik hen til 1 maske før hullet, strik 1 maske før og 1 maske efter hullet sammen, strik 1 maske og vend. Strik hen til 1 maske før hullet, strik 1 maske før og 1 maske efter hullet drejet ret sammen, strik 1 maske og vend.* fortsæt fra * til * til alle masker i hver side er brugt.

Saml lænker op i hver side. Strik rundt samtidig med at maskeantallet reguleres til 24(28)28(32)32(36)40(40)44. Dette gøres ved at strikke masker sammen i hver side ved hælens lige stykke og de hvilende masker. Fortsæt med at strikke rundt med alle masker.

3: Strik til sokkens fod måler 10(11)13(15)17(18)19(20)22 cm eller ønsket længde.

4: Tag ind til tåen ved at strikke 2 masker sammen i slutningen af hver pind til der er en maske på hver pind. Bryd garnet og træk det gennem de sidste maske.