

Sunod-sunod na Check Sheet para sa Mga Paggamit ng Pesticide



- Pagsasanay at mga record ng pagsasanay para sa mga pesticide handler ng pesticide
- Programang Pangrespiratoryo (kapag naaangkop)
 - Medikal na pag-aaral/pagsusuri, kapag naaprubahan
 - Pagsusukat
 - Pagsasanay sa paggamit at pagpapanatili ng mga respirator
 - Paskil para sa Boluntaryong Paggamit (kapag naaangkop)
- Suriin ang label ng produktong pesticide
 - Personal protective equipment (PPE)
 - Pananim/rate
 - Restricted Entry Interval (REI)
 - Pre harvest interval (PHI)
- Pagpaskil ng mga Karatula
 - Pagbibigay-alam tungkol sa Panganib
 - Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa pang-emergency na pangangalagang medikal
- Log Form ng Paggamit/SDS
 - Napunan
- Pagpaskil ng mga karatula para sa REI (kung naaangkop)
 - Kung kinakailangang ipaskil ang label
 - Mahigit ang REI sa 48 oras (field) / 4 na oras (greenhouse)
- Mga Supply sa Pag-decontaminate
 - Tubig – 3 galon sa bawat handler ng pesticide
 - Sabon
 - Mga tuwalyang isang gamitan lang
 - Panghugas ng mata
 - 1 pint na pang-emergency
 - 6 na galon sa 0.4 gal/min sa site para sa paghahalo at pagkakarga
 - Pagpapalit ng mga coverall
- Paghahanda para sa Paggamit
 - Naisuot ang wastong PPE
 - Mga wastong supply na panukat
 - Ligtas gamitin ang kagamitan para sa pag-spray
 - Magsisimula ang pagbibigay-alam sa mga manggagawa sa lugar na iyon at para manatili sila sa labas ng field
- Paggamit ng Pesticide
 - Haluin at ikarga ang pesticide
 - Gumamit ng mga supply na panukat
 - Tatlong beses na banlawan ang container at ibuhos ang pangbanlaw sa tangke
 - Tiyakin na walang tao sa AEZ, itigil ang paglalagay kung may pumasok sa AEZ
 - Maglagay ayon sa mga tagubilin ng label
 - Itigil ang paggamit kung magbabago ang mga kondisyon na maaaring magdulot ng drift
 - Tulad ng hangin, ulan, tagas sa kagamitan
 - Itago sa nakakandadong lugar ang mga hindi nagamit na pesticide
- Paglilinis
 - Banlawan ang ginagamit na kagamitan at itabi
 - Hugasan at hubarin ang PPE
 - Itabi ang PPE sa isang lugar na walang kontaminasyon ng pesticide kapag malinis at tuyo na ito
 - Itapon ang PPE kung...
 - Hindi na ito malilinis
 - Nagamit ang cartridge/filter ng respirator nang higit sa 8 oras
 - Nasira ang PPE