

## Anweisungen zur Installation von Windows 11

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und stecken Sie die DVD oder das USB-Flash-Laufwerk in das DVD-Laufwerk oder Ihren USB-Anschluss.
2. Schalten Sie Ihren Computer aus.
3. Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste und drücken Sie sofort die Startmenütaste (machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie die Taste zu schnell drücken). Die Startmenütasten variieren je nach Marke Ihres Computers (z. B. „F12“ für Dell-Geräte, „F9“ für HP-Geräte usw.)
4. Sobald das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie „Vom DVD-Laufwerk oder USB starten“, je nachdem, was geeignet ist, und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Behalten Sie den Bildschirm im Auge, da möglicherweise die Meldung „Drücken Sie eine beliebige Taste, um von DVD zu starten“ angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie sofort eine Taste.
6. Wählen Sie die entsprechenden Ländereinstellungen.
7. Klicken Sie für eine Neuinstallation auf „Jetzt installieren“ (zu diesem Zeitpunkt gibt es auch einen Reparaturlink).
8. Klicken Sie auf „Ich habe keinen Produktschlüssel“ (dieser kann später hinzugefügt werden).
9. Wählen Sie die Version aus, die Sie laden möchten (z. B. Home oder Pro).
10. Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen.
11. Klicken Sie auf „Upgrade“ oder „Benutzerdefiniert“. Custom führt eine Neuinstallation durch. Beim Upgrade bleiben die aktuellen Dateien, Einstellungen und Anwendungen erhalten (z. B. wenn Sie ein Upgrade von Windows 10 durchführen). Wenn Sie sich für das „Upgrade“ entscheiden, ist es eine gute Idee, vor dem Start auf jeden Fall ein Backup zu erstellen, für den Fall, dass etwas schief geht. Die meisten Leute wählen „Benutzerdefiniert“ für eine Neuinstallation.
12. Klicken Sie auf „Laufwerksoptionen“ (erweitert).
13. Klicken Sie nacheinander auf die Partitionen und löschen Sie alle.
14. Wenn dies erledigt ist, erhalten Sie am Ende nur eine Zeile (nicht zugewiesener Speicherplatz auf Datenträger 0).
15. Sie sehen ein gelbes „Neu“-Symbol (klicken Sie nicht darauf).
16. Klicken Sie auf „Weiter“ – Klicken Sie nicht auf „Neu“.
17. Windows 11 beginnt nun mit dem Laden (dies kann etwa 30 Minuten dauern).
18. Wählen Sie Land.
19. Wählen Sie Tastaturland.
20. Zweite Tastatur überspringen.

- 
21. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, um Zugang zum Internet zu erhalten. Sie können zwischen WLAN und LAN (Ethernet) wählen. Letzteres erfordert eine Kabelverbindung zwischen Ihrem Computer und Ihrem Router. Die meisten Menschen entscheiden sich für WLAN. Möglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um Ihr Netzwerk anzuzeigen. Wenn dies erledigt ist, klicken Sie auf „Weiter“.
  22. Geben Sie einen Benutzernamen ein oder „überspringen“ Sie diesen Schritt.
  23. Klicken Sie auf „Für den persönlichen Gebrauch einrichten“ oder „Für die Arbeit oder die Schule einrichten“. Im weiteren Verlauf dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie „Für den persönlichen Gebrauch einrichten“ wählen.
  24. Sie müssen nun in Bezug auf Ihr Microsoft-Konto auf „Anmelden“ klicken. Wenn Sie keines haben oder dies an dieser Stelle lieber überspringen möchten, machen Sie sich keine Sorgen, denn es gibt einen kleinen Trick, um dies zu umgehen. Sie müssen jedoch auf „Anmelden“ klicken.
  25. Wenn Sie auf dem nächsten Bildschirm nach der Benutzer-ID gefragt werden, geben Sie no@thanks.com ein. Wenn Sie nach dem Passwort gefragt werden, geben Sie „nothanks“ ein. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass etwas schief gelaufen ist. Klicken Sie jedoch einfach auf „OK“ und der Schritt wird dann umgangen.
  26. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie Ihren Namen (oder einen beliebigen Namen) eingeben.  
Weiter klicken"
  27. Lassen Sie das Passwort leer und klicken Sie auf „Weiter“
  28. Auf den nächsten Bildschirmen sollten Sie auf die zweite Option („Nein“ oder „Überspringen“) klicken.
  29. Windows beginnt nun mit dem Abschluss und Sie müssen einige Minuten warten. Sie dürfen Ihren Computer zu diesem Zeitpunkt nicht ausschalten.
  30. Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie Ihre Festplatte oder Ihren USB-Stick heraus
  31. Am besten löschen Sie jetzt alle Startprogramme, damit Sie einen sauberen Bildschirm ohne Popups haben
  32. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Strg“, „Alt“ und „Entf“/„Löschen“ und es erscheint ein Menü
  33. Klicken Sie auf „Task-Manager“
  34. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Symbole auf der linken Seite und klicken Sie auf „Apps starten“.
  35. Klicken Sie auf die „Aktivierten“ und deaktivieren Sie sie, indem Sie in der oberen Leiste auf „Deaktivieren“ klicken
  36. Starten Sie neu und alles ist erledigt
  37. Sie können jetzt „Updates“ durchführen, wodurch alle Updates durchgeführt und eventuell fehlende Treiber hinzugefügt werden.