※eSIMに対応するSIMロックフリーまたはSIMロック解除済み端末のみご利用いただけます。 ※eSIMを一度削除すると再インストールはできません。 本利用ガイドはiOSバージョン17.4の画面を使用しております。



2024年4月時点



渡

航 前

VOYAGEE for Philippines

1.購入後に表示されるQRコードを iPhoneの「カメラ」アプリで読み込み、 赤枠の部分を選択します。



2.「許可」を選択してから少しお待ちください。



3. 「続ける」を選択してから少しお待ちください。



※eSIMに対応するSIMロックフリーまたはSIMロック解除済み端末のみご利用いただけます。 ※eSIMを一度削除すると再インストールはできません。 本利用ガイドはiOSバージョン17.4の画面を使用しております。

iOS用

2024年4月時点

eSIMの使い方(インストール方法)



渡

航 前



VOYAGEE for Philippines



	NTEDOCOMO
自分の番号	
音声通話とデータ	5Gオート
データモード	標準
IP アドレスのトラ 制限	ッキングを 🕚
データローミング	
データローミング 通信事業者サービ.	z

※ご自身が普段日本で利用している主回 線のデータローミングが無効(灰色)になって いることを確認してください。 海外で日本の回線がローミング設定がオン の状態で、高額のパケット料金が請求され る恐れがありますので、ご注意ください。

7.「設定」アプリを開き、 「モバイル通信」を選択します。 8.「主回線」を選択し、データローミングを無効にすると完了 です。

eSIMインストールは完了! 天気も違うから、ちゃんと調べてね! 次はVOYAGEE blogを見ながら、 パスポートも忘れずに持って行こう! 旅行の準備しよ! X

VOYAGEE for Philippines

※eSIMに対応するSIMロックフリーまたはSIMロック解除済み端末のみご利用いただけます。 ※eSIMを一度削除すると再インストールはできません。 本利用ガイドはiOSバージョン17.4の画面を使用しております。

iOS用

2024年4月時点

^現 eSIMの使い方(有効化)





こちらは現地で設定をお願いいたします。

モバイルデータ通信	主回線	>
インターネット共有	オフ	>
モバイルデータ通信をオフにして、 ラウズ、ブッシュ通知などのすべて 日に制限します。	メール、Web てのデータをW	ブー
デフォルトの音声回線	主回線	>
SIM		
□□□□ 主回線 	オン	>
國國 個人	オン	>
eSIMを追加		

no モバイルデータ通信	
,	Ш
〕線	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(イルデータ通信の切替を許可	
機能をオンにすると、電波状況と回線利用状況に応 両方の回線のモバイルデータ通信を使用できる になります。	
	J
	/

	し通信
axie uver	を通信
モバイルデータ通信	主回線
インターネット共有	オフ
モバイルデータ通信をオフに ウズ、ブッシュ通知などのす 制限します。	して、メール、Web ブラ べてのデータをWi-Fiに
デフォルトの音声回線	主回線
SIM	
■□□□ 主回線	オン
以前 "仕事" として使用	オフ
回题 個人	オン
eSIMを追加	
主回線のモバイルデータ通信	
アプリ (使用状況)	名前で並べ替え

3. 「モバイル通信」に戻り、SIMの「個人」 (今回の

eSIM)を選択してください。

1.「設定」アプリを開き、2.「モバイルデータ通信」を選択し、「個人」を選んでください。 「モバイル通信」を選択します。 ※iPhoneの設定によっては表記が違う可能性があります。

4.「この回線をオンにする」が有効化

(緑色)になっていることを確認します。

自分の番号



※ご自身が普段日本で利用している主回線のデータローミングが無効(灰色)になっていることを確認してください。 海外で日本の回線がローミング設定がオンの状態で、高額のパケット料金が請求される恐れがありますので、ご注意ください。

※設定完了後にネットが使えない場合、 再起動を行ってください。

5.「データローミング」を有効化 (緑色)します。 6. eSIMが有効化されると上図が表示されます。 Acceptを選択すると通信をご利用頂けます。