



R&D WATASHI

Download APP
APP WATASHI PLUS V.2



วิธีการดูออนไลน์ผ่านมือถือ


APP WATASHI PLUS Version 5.0



เวอร์ชัน : 5:0
Build date : 2020.11.12




ส่วนของเครื่องบันทึก



1.คลิกขวา เข้าเมนูหลัก (Main Menu) → เครือข่าย (Network) → เลือก เปิดใช้งาน DHCP กด Apply เพื่อรับไอพีอัตโนมัติจาก Router

2.หากได้ไอพีอัตโนมัติจาก Router แล้ว ให้ปิด DHCP และกด Apply ในหน้าเครือข่าย อีกครั้ง เพื่อฟลิกไอพีให้เครื่องบันทึก ตามภาพ



3. หากเครื่องบันทึกได้รับอินเทอร์เน็ต
แล้ว ให้ไปที่ เมนูหลัก (Main Menu) →
เครือข่าย (Network) → เลือกไปที่ การ
ตั้งค่า P2P

***ให้สังเกตว่า สถานะ ออนไลน์หรือไม่**




ส่วนของโทรศัพท์มือถือ

1.ดาวน์โหลด APP WATASHI PLUS V.2
ใน APP Store หรือ Play Store



เวอร์ชัน : 5:0
Build date : 2020.11.12


2.หลังจากติดตั้ง APP เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเข้าใช้ APP




3.หลังจากเข้าไปในแอปแล้ว ให้เลือกไปที่
มุมมองขวา → SN/สแกน ตามภาพ





4. นำโทรศัพท์มือถือไปสแกนหน้าเครื่องบันทึก ตรง QR Code ขวามือ ในหน้า การตั้งค่า P2P ตามภาพ





5.หลังจากนั้น จะแสดงผลหน้า SN ของอุปกรณ์
ที่เราสแกนขึ้นมา ดังภาพ




6.เลือกหมวดหมู่ ของอุปกรณ์ → ตั้งชื่อ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งใส่ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
และกด Save ดังภาพ




R&D WATASHI

Download APP
APP WATASHI PLUS V.2



สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ ดังภาพ




วิธีการดูย้อนหลังผ่านมือถือ
เลือกไปที่ วิดีโอ → สามารถเลือกกล่อง
และวันเวลาที่ต้องการจะดูย้อนหลังได้



R&D WATASHI

Download APP
APP WATASHI PLUS V.2



Thank You