Inhaltsverzeichnis

Teil I: UPGRADE-SCHRITTE(macOS)	.1
Teil II: UPGRADE-SCHRITTE(Windows)	. 6

UPGRADE-SCHRITTE(macOS)

1. Laden Sie das Installationspaket herunter

https://syntechhome.com/pages/installation-package-download

2. Öffnen Sie den Ordner "Firmware_Upgrade_Utility_1.3.1" und doppelklicken Sie darauf, um den Ordner "macOS" zu öffnen.

	Lail Alt				1					
	•••	< > Firmw	e_Upgrade	_Utility_1.3.1	88 \$) 🔿	··· •	~	Q	
	Favorites iCloud iCloud Drive			6						Spreadsheets
1	 Desktop Documents 	macOS	Windows	windowsdesktop- runtimex64.exe						BN
DRE	E Shared									Other
	 Macintosh H Update 									Firmware Upgrag
4	Network Tags									_Utility_1.3.1
	● 红色									

3. Doppelklicken Sie dann, um den Ordner "Intel" zu öffnen.



4. Doppelklicken Sie, um "Firmware Upgrade Utility v1.3.1 (Intel).dmg" zu öffnen, und die Installationsschnittstelle wird angezeigt. Klicken Sie auf "Agree".



5. Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf "Firmware Upgrade Utility". Wenn nach dem Doppelklicken eine Warnung erscheint, klicken Sie bitte auf "Open Anyway" .

é	Finder	File	Edit	View	Go	Window	Help											
					🖉 Fi	rmware Up	ograde l	Utility										
) ALC	GOUT	EK												- And		
		Firmw	yare Upg	grade Uti	lity				Appli	č cations		ca	"Firm annot levelo	ware U be ope	pgrad ned be	e Utili ecaus e veril	? ty" e the fied.	
12.						Inte	1			NP?	>	mac	OS car	not ver from	fy that t malware	this app a.	o is free	
	-											This I Din	s item i Upgrad gTalk d I	s on the e Utility ownload Novemb	disk im v1.3.1 (I led this er 10, 20	age "Fi Intel).dı disk im 022.	rmware mg". nage on	and and
		F				1	1 1							Eject D	isk Ima	age		
					3	, 11	K, K							Ca	ancel			



6. Schließen Sie den USB-C-zu-HDMI-Adapter an den Computer an, dann wird "AG9311" angezeigt.



7. Klicken Sie oben links auf "Firmware Upgrade Utility", wählen Sie "Advanced Mode" und klicken Sie auf "OK", wenn die "Warning" erscheint.



8. Klicken Sie auf das Symbol "Ordner" und öffnen Sie es "AG9310_111.8.10_1.1.4_01.00_00.0000_v2(2).bin".





9. Klicken Sie auf die Schaltfläche ganz rechts, um das Update zu starten, "CAUTION" erscheint und klicken Sie auf "OK".

10. Wenn das Update erfolgreich ist, erscheint das Fenster "Firmware Upgrade completed", klicken Sie auf "OK".



UPGRADE-SCHRITTE(Windows)

1. Laden Sie das Installationspaket herunter

https://syntechhome.com/pages/installation-package-download

2. Öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf "AG Tool_USB_MS_x86_8.0.0".

3. Schließen Sie den USB-C-auf-HDMI-Adapter an den Computer an. Nachdem die "Current version" grün wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Browse firmware file" und wählen Sie die Datei "AG9310_111.8.10_1.1.4_01.00_00.0000_v2(2)" aus. Klicken Sie auf "Update", um das Upgrade zu starten, warten Sie etwa 10-15 Sekunden. "Download Success" erscheint und zeigt an, dass das Upgrade abgeschlossen ist.

AG Tool	- 0	×
Help Develop		
Configuration Target device: 0b\\0x25a4\\93		-
Firmware information Current version: AG9310_111.8.10_1.1.4_01.00_00.0000_v2 Target version:	Browse firmware file	D
Refresh file info	Update	
Progress		
S AG Tool	- 0	×
Help Develop		
Configuration		
Target device: 0 A Hint	×	-
Firmware informa		
Current version: Download succes	SS wse firmware file	
OK	Update	
Progress		